Stand: 20.05.2025

Seite 1 von 6

Anlage 2 der Grundsätze zur elektronischen Beantragung und Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Einzugsstellen nach § 108b SGB IV

 Stand:
 20.05.2025

 Gültig ab:
 01.07.2026

 Version:
 2.0.0

Seite 2 von 6

Stand: 20.05.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Zeichendarstellung	3
	Ausstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung	

Stand: 20.05.2025

Seite 3 von 6

1 Zeichendarstellung

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld

n = numerisches Feld

m = Mussangabe unter Bedingungen

M = Mussangabe

Die Datenübertragung im Meldedialog erfolgt auf Grundlage von XML. Die Dateninhalte werden in XML-Schemata dargestellt. Für die technische Umsetzung sind diese XML-Schemata maßgeblich. Vor der Versendung der Meldungen ist eine Schemavalidierung durchzuführen.

Stand: 20.05.2025

Seite 4 von 6

2 Ausstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung

Zeile	El	bei	пе	Name	Inhalt / Erläuterung	Art	Тур	Länge
1	1			Ausstellung der Unbedenklich- keitsbescheinigung	Hauptdatenfeldgruppe	М		
2		2		Versionsnummer	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 1.0.0 - 9.9.9	М	an	005
3		2		Steuerungsdaten	Datenfeldgruppe	М		
4			3	Absendernummer	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers des Datensatzes - vormals BBNR-ABSENDER). (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)	M	an	008
					nnnnnnn			
					In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben "Meldeverfahren zur Sozialversicherung" beschrieben.			
					(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)			
					Annnnnn			
5			3	Empfaengernummer	Es ist die Absendernummer des Empfängers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes - vormals BBNR-EMPFAENGER).	M	an	008
					(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)			
					nnnnnnn			
					In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernum- mer nutzt, ist diese einzu- tragen.			

Seite 5 von 6

Stand: 20.05.2025

Inhalt / Erläuterung Art Zeile Ebene Name Typ Länge (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Annnnnn 019 6 Datum Erstellung Zeitpunkt der Erstellung Μ an des Datensatzes in der Form: Jhjj-mm-tt (Datum) Thh:mm:ss (Uhrzeit) 7 3 Datensatz ID Eindeutige Kennzeichnung М 032 an des Datensatzes durch den Ersteller Referenz ID Hier ist die durch den Ar-032 8 റ М an beitgeber übermittelte eindeutige Datensatz_ID anzugeben. 9 Aktenzeichen Verursacher Sofern ein Aktenzeichen 020 റ m an beim Verursacher besteht. ist dieses anzugeben. 10 Stornierung Datenfeldgruppe 3 m 11 Stornokennzeichen Kennzeichen Stornierung 001 Μ an einer bereits abgegebenen Meldung: **J** = Stornierung 12 Datensatz-ID Ursprungsmeldung Datensatz-ID des ur-М an 032 sprünglich übermittelten Datensatzes. Datenfeldgruppe 2 13 Angaben AG M 14 Hauptbetriebsnummer Die Hauptbetriebsnummer Μ 800 an qualifiziert den Arbeitgeber als Beitragsschuldner. Insofern ist hier die Betriebsnummer anzugeben, unter der die Sozialversicherungsbeiträge nachgewiesen wurden 15 2 Element zur Übermittlung Bescheinigung m an nnn des kodierten PDF Die Bescheinigung wird 16 2 Versagung Bescheinigung 001 m n aufgrund der nachfolgenden Gründe versagt: 1 = Beitragsrückstand 2 = kein laufendes AG Konto 3 = Beitragsnachweispflichten nicht vollständig **4** = fehlende Vollmacht 17 2 Entfall Abonnentenmodell Abonnentenmodell kann 001 m n aufgrund folgender Gründe nicht mehr fortgeführt werden:

Anlage 2 der Grundsätze zur elektronischen Beantragung und Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Einzugsstellen nach § 108b SGB IV

Seite 6 von 6

Stand: 20.05.2025

Zeile	Ebene	Name	Inhalt / Erläuterung	Art	Тур	Länge
			1 = Beitragsrückstand 2 = Entfall wegen Schlie- Bung AG Konto			