

## Datensätze zum Datenaustausch Betriebsdaten

(Export der Bundesagentur für Arbeit\*)

### 1 VOSZ - Vorlaufsatz

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

M = Mussangabe

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
001-004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung des Vorlaufsatzes <b>VOSZ</b>
005-009	005	an	M	VERFAHRENS- MERKMAL VFMM	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt:  <b>BRTRV</b> = Meldung von Betriebsdatensätzen durch die Bundesagentur für Arbeit an die Rentenversicherung  <b>BRTKV</b> = Meldung von Betriebsdatensätzen durch die Bundesagentur für Arbeit an die Krankenversicherung
010-024	015	an	M	BBNR- ABSENDER BBNRAB	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>
025-039	015	an	M	BBNR- EMPFAENGER BBNREP	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>
040-047	008	n	M	DATUM-ERSTELLUNG ED	Datum der Erstellung der Datei in der Form: <b>jhjmmmt</b>
048-053	006	n	M	LFD-DATEI-NR DTNR	Dateifolgenummer <b>000000 – 999999</b> Die jährliche Gesamtlieferung besitzt die Dateifolgenummer 000000. Der auf die Gesamtlieferung folgende tägliche Änderungsdienst beginnt dann mit der Dateifolgenummer 000001.
054-103	050	an	K	NAME-ABSENDER NAAB	Kurzbezeichnung des Absenders
104-105	002	n	M	VERSIONS-NR VERN	Versionsnummer des Vorlaufsatzes <b>01</b>

## 2 DSBT - Datensatz Betriebsdaten (Export)

### Zeichendarstellung:

Typ:

Zeichensatz ISO 8859-15

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

M = Mussangabe

Feld	max. Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
<b>Daten zum Betrieb</b>					
001	015	an	M	BETRIEBSNUMMER <i>BBNRBS</i>	Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebs (derzeit 8 Stellen) <b>nnnnnnnn</b>
002	005	an	M	WIRTSCHAFTS- UNTERKLASSE <i>WUKL</i>	Wirtschaftsunterklasse nach der Klassifikation WZ2008 Besitzt ein Betrieb keinen gültigen Wirtschaftszweig, so werden statt des Wirtschaftszweigs 5 Leerzeichen geliefert.
003	008	an	M	GEMEINDESCHLUESSEL <i>GEM</i>	Gemeindeschlüssel nach der Systematik des Statistischen Bundesamtes
004	010	an	M	POSTLEITZL-ZUSTELL <i>PLZZU</i>	Postleitzahl (zustellbezogen)
005	034	an	M	ORT <i>ORT</i>	Ort
006	033	an	K	STRASSE <i>STR</i>	Straße (wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt ist, ist sie im Feld STR enthalten. In solchen Fällen ist das Feld HNR leer)
007	009	an	K	HAUSNUMMER <i>HNR</i>	Hausnummer (wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt ist, ist sie im Feld STR enthalten. In solchen Fällen ist das Feld HNR leer)
008	010	an	K	POSTLEITZL-POSTFACH <i>PLZPO</i>	Postleitzahl (postfachbezogen)
009	010	an	K	POSTFACH <i>POSTFACH</i>	Postfach
010	030	an	M	NAME-BEZEICHNUNG1 <i>NAME1</i>	Name / Bezeichnung des Betriebes – Teil 1
011	030	an	K	NAME-BEZEICHNUNG2 <i>NAME2</i>	Name / Bezeichnung des Betriebes – Teil 2
012	030	an	K	NAME-BEZEICHNUNG3 <i>NAME3</i>	Name / Bezeichnung des Betriebes – Teil 3

Feld	max. Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
013	005	n	M	GROESSENKLASSE BESCHAEFTIGTE GKLASSE	Größenklasse sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (je nach Empfänger der Datenlieferung) Die Größenklasse wird mit führenden Nullen angegeben, so dass die Länge des Feldes immer 5 ist. Größenklassen: <b>1</b> = weniger als 31 Beschäftigte <b>2</b> = 31 und mehr Beschäftigte  Hinweis: Dieses Merkmal ist nicht Bestandteil des originären Betriebsdatensatzes. Die Größenklasse der Beschäftigten basiert auf Auszählungen aus den DEÜV Meldungen zum Stichtag 31.12. eines Jahres. Überschneidungen mit dem Ruhendkennzeichen sind möglich (d.h. ein Betrieb ist ruhend gestellt und hat gleichzeitig Beschäftigte).
014	001	an	K	RUHEND-KENNZEICHEN RUHEND	<b>L</b> = <i>Ruhend gestellter Betrieb</i> Hinweis: Dieses Merkmal wird vom Betriebsnummern-Service gesetzt, sobald bekannt wird, dass eine Betriebsaufgabe erfolgte.
015	015	an	K	MELDENDE-STELLE BBNRME	Betriebsnummer der „meldenden Stelle“ (derzeit 8 Stellen) <b>nnnnnnnn</b> Hinweis: Bei Betrieben, die mehrere Beschäftigungsbetriebe mit unterschiedlichen Betriebsnummern haben, wird der Beschäftigungsbetrieb, welcher die Meldungen zur Sozialversicherung erstattet, als „meldende Stelle“ bezeichnet.
016	001	an	K	ANREDE- ANSPRECHPARTNER ANR-AP	Geschlecht zur Anrede des Ansprechpartners zum Meldeverfahren <b>M</b> = <i>Männlich</i> <b>W</b> = <i>Weiblich</i> <b>N</b> = <i>Keine Einzelperson</i>
017	030	an	K	NAME- ANSPRECHPARTNER NAME-AP	Name des Ansprechpartners zum Meldeverfahren
018	020	an	K	TELEFON- ANSPRECHPARTNER TEL-AP	Rufnummer des Ansprechpartners zum Meldeverfahren
019	020	an	K	FAX- ANSPRECHPARTNER FAX-AP	Faxrufnummer des Ansprechpartners zum Meldeverfahren
020	070	an	K	EMAIL- ANSPRECHPARTNER EMAIL-AP	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners zum Meldeverfahren
021	001	an	K	SOFORTMELDEPFLICHT SOFOPFL	Entscheidung, ob der Beschäftigungsbetrieb der Sofortmeldepflicht unterliegt <b>J</b> = <i>Ja</i> <b>N</b> = <i>Nein</i>
022	008	an	K	ENTSCHEIDUNG-SO DATENTSO	Zeitpunkt der Entscheidung zur Sofortmeldepflicht <b>jhjmmmtt</b> (Datum)
023	008	an	K	GUELTIGKEIT-SO GUELTSO	Zeitpunkt, ab wann die Verpflichtung zur Abgabe einer Sofortmeldung besteht bzw. nicht besteht <b>jhjmmmtt</b> (Datum)

<b>Feld</b>	<b>max. Lg</b>	<b>Typ</b>	<b>Art</b>	<b>Name</b>	<b>Inhalt / Erläuterung</b>
024	015	an	K	KK-ENTSCHEIDUNG-SO <i>BBNRENTSO</i>	Betriebsnummer der Krankenkasse, die über die Sofortmeldepflicht entschieden hat (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>
025	001	an	K	INSOLVENZGELD <i>INSOLVUPFL</i>	Entscheidung, ob der Beschäftigungsbetrieb der Insolvenzgeldumlagepflicht unterliegt <b>J = Ja</b> <b>N = Nein</b>
026	008	an	K	DATUM-ENTSCH-IU <i>DATENTIU</i>	Zeitpunkt der Entscheidung zur Insolvenzgeldumlagepflicht <b>jhjmmmtt</b> (Datum)
027	008	an	K	GUELTIGKEIT-IU <i>GUELTIU</i>	Zeitpunkt, ab wann die Teilnahme an der Insolvenzgeldumlagepflicht besteht bzw. nicht besteht <b>jhjmmmtt</b> (Datum)
028	015	an	K	KK-ENTSCHEIDUNG-IU <i>BBNRENTIU</i>	Betriebsnummer der Krankenkasse, die über die Insolvenzgeldumlagepflicht entschieden hat (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>
029	001	an	K	UMLAGEPFLICHT-U1 <i>U1PFL</i>	Entscheidung, ob der Beschäftigungsbetrieb der Umlagepflicht U1 unterliegt <b>J = Ja</b> <b>N = Nein</b>
030	008	an	K	DATUM-ENTSCH-U1 <i>DATENTU1</i>	Zeitpunkt der Entscheidung zur Umlagepflicht U1 <b>jhjmmmtt</b> (Datum)
031	008	an	K	GUELTIGKEIT-U1 <i>GUELTU1</i>	Zeitpunkt, ab wann die Teilnahme an der Umlage 1 besteht bzw. nicht besteht <b>jhjmmmtt</b> (Datum)
032	015	an	K	KK-ENTSCHEIDUNG-U1 <i>BBNRENTU1</i>	Betriebsnummer der Krankenkasse, die über die Umlagepflicht U1 entschieden hat (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>
033	008	an	K	RESERVE <i>RESERVE</i>	Reservefeld
034	008	n	M	VERARBEITUNGS- DATUM <i>VERDAT</i>	Datum der Verarbeitung des Datensatzes <b>jhjmmmtt</b>
<b>Abweichende Korrespondenzadresse</b>					
035	030	an	K	AK-NAME- BEZEICHNUNG1 <i>AK-NAME1</i>	Name / Bezeichnung – Teil 1
036	030	an	K	AK-NAME- BEZEICHNUNG2 <i>AK-NAME2</i>	Name / Bezeichnung – Teil 2
037	030	an	K	AK-NAME- BEZEICHNUNG3 <i>AK-NAME3</i>	Name / Bezeichnung – Teil 3
038	010	an	K	AK-POSTLEITZL- ZUSTELL <i>AK-PLZZU</i>	Postleitzahl (zustellbezogen)
039	034	an	K	AK-ORT <i>AK-ORT</i>	Ort
040	033	an	K	AK-STRASSE <i>AK-STR</i>	Straße (wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt ist, ist sie im Feld STR enthalten. In solchen Fällen ist das Feld HNR leer)

Feld	max. Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
041	009	an	K	AK-HAUSNUMMER AK-HNR	Hausnummer (wenn die Hausnummer nicht separat abgelegt ist, ist sie im Feld STR enthalten. In solchen Fällen ist das Feld HNR leer)
042	010	an	K	AK-POSTLEITZL- POSTFACH AK-PLZPO	Postleitzahl (postfachbezogen)
043	010	an	K	AK-POSTFACH AK-POSTFACH	Postfach

**Satzformat:**

variable Feld- und Satzlänge, csv mit „\$“ als Trennzeichen zwischen den Feldern

**Beispiel:**

76665732\$84300\$09564000\$90478\$Nürnberg\$Regensburger Str. 104\$\$\$\$Bundesagentur für Arbeit\$Zentrale\$\$00002\$\$76641777\$N\$Personal\$09111790\$\$Personal@arbeitsagentur.de\$N\$20100505\$20100505\$08490807\$\$\$\$\$\$\$\$20101201\$\$\$\$\$\$\$\$

**\*) Empfänger der Datenlieferung:**

*Mit Größenklassen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte:*

1. Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK)
2. Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS)
3. Verband der Ersatzkassen e.V.
4. BITMARCK SERVICE GMBH (für BKK, IKK und DAK-Gesundheit)

*Ohne Größenklasse sozialversicherungspflichtig Beschäftigte:*

1. Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
2. Datenservice für berufsständische Versorgungseinrichtungen (DASBV)
3. Informationstechnische Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung (ITSG)
4. Deutsche Rentenversicherung (DRV)
5. Datenstelle der Rentenversicherung (DSRV)
6. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
7. Künstlersozialkasse

### 3 NCSZ - Nachlaufsatz

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

M = Mussangabe

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
001-004	004	an	M	KENNUNG KE	Kennung des Nachlaufsatzes <b>NCSZ</b>
005-009	005	an	M	VERFAHRENS- MERKMAL VFMM	Merkmal, um welche Art von Datenaustausch es sich handelt:  <b>BRTRV</b> = Meldung von Betriebsdatensätzen durch die Bundesagentur für Arbeit an die Rentenversicherung  <b>BRTKV</b> = Meldung von Betriebsdatensätzen durch die Bundesagentur für Arbeit an die Krankenversicherung
010-024	015	an	M	BBNR-ABSENDER BBNRAB	Betriebsnummer des Erstellers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>
025-039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER BBNREP	Betriebsnummer des Empfängers der Datei (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>
040-047	008	n	M	DATUM- ERSTEL LUNG ED	Datum der Erstellung der Datei in der Form: <b>jhjmmmtt</b>
048-053	006	n	M	LFD-DATEI-NR DTNR	Dateifolgenummer <b>000000 – 999999</b> Die jährliche Gesamtlieferung besitzt die Dateifolgenummer 000000. Der auf die Gesamtlieferung folgende tägliche Änderungsdienst beginnt dann mit der Dateifolgenummer 000001.
054-061	008	n	M	ANZAHL-SAETZE ZLSZ	Anzahl der erstellten Datensätze (ohne Vor- und Nachlaufsätze)
062-063	002	n	M	VERSIONS-NR VERN	Versionsnummer des Nachlaufsatzes <b>01</b>