

Anlage 2 (VB) - Fehlerkatalog Datenaustausch Entgeltersatzleistungen

Stand:	10.03.2021
Gültig ab:	01.07.2021
Version:	10.0.2

Inhaltsverzeichnis

1	Änderungsprotokoll.....	3
2	Hinweise / Erläuterungen	4
3	Fehlerkatalog	6

1 Änderungsprotokoll

Version	Status	Datum	Autor	Abschnitt	Erläuterung
10.0.2	Final	10.03.2021	GKV-SV	DSLW - MM-ZEITKG	Neue Prüfungen DSLW256 und DSLW258
10.0.2	Final	10.03.2021	GKV-SV	DBAL - KUG-BEGINN	Prüfung DBAL132 entfernt
10.0.2	Final	10.03.2021	GKV-SV	DSLW - VERFAHREN	Prüfung geändert: DSLWv05 wird DSLW012
10.0.2	Final	10.03.2021	GKV-SV	DBVO - div. Felder	Prüfungen geändert: DBVO042, DBVO051, DBVO082, DBVO089, DBVO093, DBVO103 und DBVO113,
10.0.2	Final	10.03.2021	GKV-SV	Anordnung der Prüfungen	Reihenfolge der Prüfungen (v-Prüfungen und Kernprüfungen) anhand ihres Vorkommens im Datensatz angeordnet.
10.0.2	Final	10.03.2021	GKV-SV	DBVO - ENDE-AU-nn	Korrektur der Prüfung DBVO079
10.0.2	Final	10.03.2021	GKV-SV	DBLT - BV-SEIT	Korrektur der Prüfung DBLT020

2 Hinweise / Erläuterungen

Aufbau der Fehlernummern:

Stellen 01 – 04 Kennzeichen des Datensatzes / Datenbausteins, in dem ein fehlerhafter Sachverhalt aufgetreten ist.

Stellen 05 – 05 Ist der Inhalt numerisch, handelt es sich um eine Fehlernummer aus der Kernprüfung, ansonsten um eine anwenderspezifische Fehlernummer. Ist die Stelle 05 mit „H“ befüllt, handelt es sich um einen Hinweis. Bei den anwenderspezifischen Fehlerprüfungen wird zwischen verbindlichen (Wert = „v“) und empfehlenswerten (Wert = „e“) Prüfungen unterschieden. In diesen Fällen wird der Alphawert mit der Kennung des jeweiligen Verbandes der Krankenkassen auf Bundesebene überlagert:

A	AOK
D	BKK
E	Ersatzkassen
H	Hinweis
I	IKK
K	Knappschaft
L	LKK

Stellen 06 – 07 Fehlernummer
Wenn Stelle 05 numerisch ist, erfolgt hier die Fortsetzung der Fehlernummer der Kernfunktionsprüfung. Ansonsten folgt die zweistellige Fehlernummer einer anwenderspezifischen Prüfung.

Felder, die zwingend numerisch sein müssen, werden generell entsprechend geprüft. Die Fehlerprüfung erscheint nicht in der Datenbeschreibung; die Fehlernummer ist aber im Fehlerkatalog aufgenommen.

Fehlernummer ab Dxxx900 deuten auf einen gleichzeitigen Abbruch der Fehlerprüfung hin (z. B. wegen eines Fehlers in der Satzlänge).

Die Fehlerprüfung wird nach mehr als 8 erkannten Fehlern abgebrochen.

Die Fehlernummern für die Prüfungen des Vor- und des Nachlaufsatzes sind hier aufgenommen, da die Prüfungen verbindlich festgelegt wurden und die Bekanntgabe bundesweit erfolgen muss. Die Prüfungen sind aber von jedem Anwender selbst zu realisieren.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DSKO	v52	FEHLER-ANZAHL ungleich Anzahl Datenbausteine DBFE-Fehler	Es ist nur der Wert zulässig, der der Anzahl der angehängten Fehler-Datenbausteine entspricht.
EEL	DSKO	v80	ABSNER nicht Absendernummer eines zugelassenen Betriebes/RZ/STB	Als Absendernummer-Ersteller ist nur die Angabe eines zugelassenen Betriebes /Rechenzentrums/ Steuerberaters zugelassen.
BNA	DSKO	v82	PRODUKT-IDENTIFIER nicht zulässig	Als Produkt-Identifizier ist nur eine gültige Produktidentifikationsnummer der ITSG für ein systemuntersuchtes Programm zugelassen.
BNA	DSKO	v84	MODIFIKATIONS-IDENTIFIER nicht zulässig	Als Modifikations-Identifizier ist nur eine gültige Modifikationsidentifikationsnummer zulässig, die von der ITSG für ein systemuntersuchtes Programm vergeben wurde.
BNA	DSKO	v86	Gültigkeit der Programmversion ist abgelaufen	Gültigkeit der Programmversion ist abgelaufen.
BNA	DSKO	500	NAME1-ABSENDER ist leer	Der Name des Absenders darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.
EEL	DSKO	530	PLZ-BETRIEB ist leer	Die Postleitzahl der Betriebsanschrift darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.
EEL	DSKO	540	ORT-BETRIEB ist leer	Der Ort der Betriebsanschrift darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.
BNA	DSKO	570	ANREDE-ANSPRECHPARTNER ungleich M oder W	Die Anrede des Ansprechpartners darf nur "M" (für männlich) oder "W" (für weiblich) sein.
EEL	DSKO	580	NAME-ANSPRECHPARTNER ist leer	Der Name des Ansprechpartners beim Ersteller der Datei darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.
EEL	DSKO	590	TELEFON-ANSPRECHPARTNER ist leer	Die Rufnummer beim Ersteller der Datei darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.
EEL	DSKO	605	EMAIL-EMPFAENGER ist leer	Die Emailadresse des Ansprechpartners darf nicht Grundstellung (Leerzeichen) sein.
EEL	DSKO	610	EMAIL-EMPFAENGER enthält unzulässige Zeichen	Die Emailadresse des Ansprechpartners darf nur die festgelegten Zeichen enthalten.
EEL	DSKO	612	EMAIL-EMPFAENGER enthält unzulässige Zeichen	Die Emailadresse des Ansprechpartners muss das Zeichen "@" oder "\$" enthalten, allerdings nur einmal und nicht am Anfang oder am Ende.
EEL	DSKO	900	RESERVE ungleich Grundstellung (Leerzeichen)	In dem Reservefeld Stellen 411 – 415 ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DSLW	v01	KENNUNG ist ungleich DSLW	Im Feld „KENNUNG“ des „DSLW“ ist nur „DSLW“ zulässig.
EEL	DSLW	010	VERFAHRENSMERKMAL weicht vom VOSZ ab	Das Verfahrensmerkmal im Vorlaufsatz ist nicht „AGEEL“, „SVEEL“, „WLTKV“, „WLTRV“, „WLTUV“, „RVTBA“, „KVTWL“, „RVTWL“ oder „UVTWL“.
EEL	DSLW	012	VERFAHREN ist ungleich LEIST	Im Feld „VERFAHREN“ ist nur „LEIST“ zulässig.
EEL	DSLW	020	ABSENDERNUMMER fehlerhaft	Die Absendernummer des Erstellers des Datensatzes ist unvollständig oder nicht plausibel (Ziffer 1.3.2.2 DEÜV-Rundschreiben).
EEL	DSLW	v10	ABSENDERNUMMER keine zugelassene ABSN	Der Absender ist nicht zum maschinellen Meldeverfahren zugelassen.
EEL	DSLW	022	ABSENDERNUMMER ungleich ABSENDERNUMMER im Vorlaufsatz	Bei Meldungen der Arbeitgeber an die Sozialleistungsträger (VFMM im VOSZ = „AGEEL“) muss die Absendernummer des Erstellers des Datensatzes gleich der des Erstellers des Datensatzes im Vorlaufsatz sein.
EEL	DSLW	024	ABSENDERNUMMER fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.4 DEÜV-Rundschreiben)	Im Feld "ABSENDERNUMMER" ist eine unzulässige gesonderte Absendernummer angegeben
EEL	DSLW	v12	ABSENDERNUMMER keine zugelassene gesonderte Absendernummer	Die im Feld Absendernummer angegebene gesonderte Absendernummer ist nicht zum maschinellen Meldeverfahren zugelassen
EEL	DSLW	030	EMPFAENGERNUMMER fehlerhaft	Die Absendernummer des Empfängers des Datensatzes ist unvollständig oder nicht plausibel (Ziffer 1.3.2.2 bzw. 1.3.2.4 Gem. Rundschreiben).

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DSLW	v20	EMPFAENGERNUMMER unzulässige ABSN	Bei der im Feld „EMPFAENGERNUMMER“ angegebenen Absendernummer muss es sich um eine zulässige Absendernummer bzw. gesonderten Absendernummer des Empfängers handeln.
EEL	DSLW	v21	Keine gültige EMPFAENGERNUMMER beim Abgabegrund "01" bis "03".	Bei der im Feld „EMPFAENGERNUMMER“ angegebenen Absendernummer muss es sich um eine zulässige Absendernummer einer Krankenkasse handeln.
EEL	DSLW	031	Bei Abgabegrund "11" und "12" ist EMPFANGERNUMMER 66667777	Bei Abgabegründen „11“ und „12“ muss im Feld „EMPFAENGERNUMMER“ die Absendernummer der Deutschen Rentenversicherung Bund angegeben werden.
EEL	DSLW	032	Beim Abgabegrund "22" ist EMPFANGERNUMMER falsch	Beim Abgabegrund „22“ muss im Feld „EMPFAENGERNUMMER“ die Absendernummer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung oder der "Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau" angegeben werden.
EEL	DSLW	033	Beim Abgabegrund "31" ist EMPFAENGERNUMMER 76641777	Beim Abgabegrund „31“ muss im Feld „EMPFAENGERNUMMER“ die Absendernummer der Bundesagentur für Arbeit angegeben werden.
EEL	DSLW	034	EMPFAENGERNUMMER fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.4 DEÜV-Rundschreiben)	Im Feld "EMPFAENGERNUMMER" ist eine unzulässige gesonderte Absendernummer angegeben.
EEL	DSLW	v23	EMPFAENGERNUMMER keine zugelassene gesonderte Absendernummer	Die im Feld "EMPFAENGERNUMMER" angegebene gesonderte Absendernummer ist nicht zum maschinellen Meldeverfahren zugelassen
EEL	DSLW	041	VERSIONS-NR ist ungleich 10	Im Feld „VERSIONS-NR“ ist nur der Wert „10“ zulässig.
EEL	DSLW	051	DATUM-ERSTELLUNG logisch falsch	Das Feld „DATUM-ERSTELLUNG“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DSLW	052	DATUM-ERSTELLUNG ist größer als Verarbeitungsdatum	Das im Feld „DATUM-ERSTELLUNG“ angegebene Datum darf nicht größer sein als das Verarbeitungsdatum.
EEL	DSLW	053	DATUM-ERSTELLUNG (Uhrzeit) logisch falsch	Die im Feld „DATUM-ERSTELLUNG“ angegebene Uhrzeit ist logisch falsch.
EEL	DSLW	061	FEHLER-KENNZ ist ungleich 0 oder 1	Im Feld „FEHLER-KENNZ“ ist nur der Wert „0“ oder „1“ zulässig.
EEL	DSLW	063	FEHLER-KENNZ ist ungleich 0	Bei Meldungen vom Arbeitgeber zur Datenannahmestelle (VFMM im VOSZ = „AGEEL“) ist im Feld „FEHLER-KENNZ“ nur „0“ zulässig,
EEL	DSLW	070	FEHLER-ANZAHL nicht numerisch	Im Feld „FEHLER-ANZAHL“ sind nur numerische Zeichen zulässig.
EEL	DSLW	071	FEHLER-ANZAHL ist ungleich 0, FEHLER-KENNZ ist gleich 0	Die Fehler-Anzahl ist nicht „0“, obwohl das Fehler-Kennzeichen mit „0“ gemeldet wird.
EEL	DSLW	072	FEHLER-ANZAHL ist ungleich 1 – 9 bei FEHLER-KENNZ gleich 1	Ist im Feld „FEHLER-KENNZ“ der Wert „1“ eingetragen, sind im Feld „FEHLER-ANZAHL“ nur die Werte „1“ bis „9“ zulässig.
EEL	DSLW	073	FEHLER-ANZAHL ungleich Anzahl Datenbausteine DBFE-Fehler	Die Anzahl der Fehler im Feld „FEHLER-ANZAHL“ muss gleich der Anzahl der gezählten Fehler sein.
EEL	DSLW	081	VSNR unvollständig oder enthält unzulässige Zeichen	Das Feld „VSNR“ ist unvollständig oder enthält unzulässige Zeichen.
EEL	DSLW	082	VSNR unzulässige Bereichsnummer verwendet	Das Feld „VSNR“ enthält eine unzulässige Bereichsnummer.
EEL	DSLW	083	VSNR (Geburtsdatum) unlogisch bzw. unzulässig	Das Feld „VSNR“ enthält ein unlogisches bzw. unzulässiges Geburtsdatum.
EEL	DSLW	084	VSNR - Prüfziffer falsch	Die Prüfziffer der im Feld „VSNR“ angegebenen Nummer ist falsch.
EEL	DSLW	092	GEBURTSDAT logisch falsch	Als Geburtsdatum ist nur ein logisch richtiges Datum zulässig.
EEL	DSLW	093	GEBURTSDAT kleiner Verarbeitungsdatum minus 150 Jahre	Ein Geburtsdatum, das mehr als 150 Jahre vor dem Verarbeitungsdatum liegt, ist unzulässig.
EEL	DSLW	094	GEBURTSDAT ist größer als Verarbeitungsdatum	Ein Geburtsdatum, das nach dem Verarbeitungsdatum liegt, ist nicht zulässig.
EEL	DSLW	100	BBNR-VU fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 Gem. Rundschreiben)	Die im Feld „BBNR-VU“ angegebene Betriebsnummer ist unvollständig oder nicht plausibel.
EEL	DSLW	102	DATENSATZ-ID enthält unzulässige Zeichen	Das Feld „DATENSATZ-ID“ darf nur die festgelegten Zeichen enthalten.
EEL	DSLW	v54	PRODUKT-IDENTIFIER nicht zulässig	Als Produkt-Identifizierer ist nur eine gültige Produkt-Identifikationsnummer der ITSG für ein systemuntersuchtes Programm zugelassen.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DSLW	104	PRODUKT-IDENTIFIER Grundstellung unzulässig (VFMM im VOSZ=AGEEL)	Im Feld „PRODUKT-IDENTIFIER“ ist die Grundstellung (Leerzeichen) bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = AGEEL) unzulässig.
EEL	DSLW	v56	MODIFIKATIONS-IDENTIFIER nicht zulässig	Als Modifikations-Identifizier ist nur eine gültige Modifikations-Identifikationsnummer zulässig, die von der ITSG für ein systemuntersuchtes Programm vergeben wurde.
EEL	DSLW	v58	Gültigkeit der Programmversion ist abgelaufen	Gültigkeit der Programmversion ist abgelaufen
EEL	DSLW	105	MOD-IDENTIFIER Grundstellung unzulässig (VFMM im VOSZ=AGEEL)	Im Feld „MODIFIKATIONS-IDENTIFIER“ ist die Grundstellung (Leerzeichen) bei Meldungen der Arbeitgeber (VFMM im VOSZ = AGEEL) unzulässig.
EEL	DSLW	106	DATUM-VERARBEITUNG ungleich Grundstellung oder logisches Datum	Im Feld „DATUM-VERARBEITUNG“ ist nur die Grundstellung (00000000000000000000) oder ein logisch richtiges Datum zulässig.
EEL	DSLW	107	DATUM-VERARBEITUNG unlogisch gegen DATUM-ERSTELLUNG	Das im Feld „DATUM-VERARBEITUNG“ angegebene Datum ist kleiner als das Datum im Feld „DATUM-ERSTELLUNG“.
EEL	DSLW	108	DATUM-VERARBEITUNG Uhrzeit unlogisch	Die im Feld „DATUM-VERARBEITUNG“ angegebene Uhrzeit ist unlogisch.
EEL	DSLW	109	RESERVE nicht Grundstellung	Im Feld „RESERVE“ ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DSLW	110	BBNR-KK ungleich Grundstellung o. fehlerhaft	Der im Feld „BBNR-KK“ eingetragene Wert ist ungleich Grundstellung oder nicht plausibel.
EEL	DSLW	112	BBNR-KK Grundstellung unzulässig	Im Feld „BBNR-KK“ ist die Grundstellung unzulässig, bei Meldungen ungleich an die DGUV („EMPFAENGERNUMMER = 22672327“).
EEL	DSLW	v70	BBNR-KK enthält keine Betriebsnummer einer Krankenkasse	Die im Feld „BBNR-KK“ eingetragene Betriebsnummer entspricht keiner gültigen Betriebsnummer einer Krankenkasse.
EEL	DSLW	111	BBNR-KK unzulässige Betriebsnummer verwendet	Bei Meldungen der Arbeitgeber ist im Feld „BBNR-KK“ die Angabe der Betriebsnummer der Bundesverbände der Krankenkassen unzulässig.
EEL	DSLW	120	BBNR-ABRECHNUNGSSTELLE fehlerhaft da ggf. BBNR fehlerhaft	Das Feld „BBNR-ABRECHNUNGSSTELLE“ kann Grundstellung (Leerzeichen) enthalten
EEL	DSLW	170	RÜCKMELDUNG ENTGELTER-SATZLEISTUNG ist ungleich N oder J	Das Feld „RÜCKMELDUNG ENTGELTER-SATZLEISTUNG“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	171	RÜCKMELDUNG ENTGELTER-SATZLEISTUNG ist ungleich N	Bei Meldungen der Datenannahmestellen an den Arbeitgeber ist nur das Zeichen „N“ zulässig
EEL	DSLW	172	Bei ABGABEGRUND 41 und 42 ist nur N zulässig	Bei Meldungen der Arbeitgeber an die Sozialleistungsträger mit dem Abgabegrund „41“ und „42“ ist nur das Zeichen „N“ zulässig.
EEL	DSLW	190	ABGABEGRUND entspricht nicht Anlage 2	Im Feld „ABGABEGRUND“ sind nur die Werte der Anlage 2 der GG zulässig.
EEL	DSLW	191	Werte ungleich 01-03, 11-12, 21-23, 31, 41-42, 51, 61-62, 71, 99	Im Feld „ABGABEGRUND“ sind nur die Gründe „01“, „02“, „03“, „11“, „12“, „21“, „22“, „23“, „31“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“, „71“ oder „99“ zulässig.
EEL	DSLW	193	ABGABEGRUND 41 oder 42 unzulässig	Im Feld Abgabegrund sind die Gründe „41“ oder „42“ unzulässig, wenn im Feld „EMPFAENGERNUMMER“ (76641777) enthalten ist.
EEL	DSLW	195	ABGABEGRUND 41 unzulässig	Im Feld „ABGABEGRUND“ ist der Grund „41“ unzulässig, wenn im Feld „EMPFAENGERNUMMER“ (66667777) enthalten ist.
EEL	DSLW	200	KENNZ-STORNO ist ungleich N oder J	Das Feld „KENNZ-STORNO“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	210	MM-NAME nur J zulässig	Das Feld „MM-NAME“ nur „J“ enthalten.
EEL	DSLW	212	DBNA - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-NAME“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBNA“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	220	MM-ANSCHRIFT nur J zulässig	Das Feld „MM-ANSCHRIFT“ nur „J“ enthalten.
EEL	DSLW	222	DBAN - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-ANSCHRIFT“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBAN“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	230	MM-ALLGEMEIN ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-ALLGEMEIN“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DSLW	231	DBAL - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-ALLGEMEIN“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBAL“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	232	MM-ALLGEMEIN nur J zulässig für diesen Abgabegrund	Bei Abgabegründen „01“, „11“, „12“, „21“, „22“, oder „31“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ALLGEMEIN“ nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	233	MM-ALLGEMEIN nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „02“, „03“, „23“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“, „71“ oder „99“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ALLGEMEIN“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	234	DBAL - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-ALLGEMEIN" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBAL" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	240	MM-ENTGELT ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-ENTGELT“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	241	DBAE - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-ENTGELT“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBAE“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	242	MM-ENTGELT nur J zulässig für diesen Abgabegrund	Bei Abgabegründen „01“, „11“, „12“, „21“, „22“ oder „31“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ENTGELT“ nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	243	MM-ENTGELT nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „02“, „23“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“, „71“ oder „99“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ENTGELT“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	244	MM-ENTGELT nur J zul. bei Abgabegr.03+ENDE-BV-ZUM(DBMU) logisch	Beim Abgabegrund „03“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist nur „J“ zulässig, wenn im Feld „ENDE-BV-ZUM“ (DBMU) ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DSLW	245	MM-ENTGELT nur N zul. bei Abgabegr.03+ENDE-BV-ZUM(DBMU) Grundst.	Beim Abgabegrund „03“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist nur „N“ zulässig, wenn im Feld „ENDE-BV-ZUM“ (DBMU) Grundstellung enthalten ist.
EEL	DSLW	246	DBAE - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-ENTGELT" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBAE" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	250	MM-ZEITKG ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-ZEITKG“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	251	DBZA - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-ZEITKG“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBZA“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	252	MM-ZEITKIND nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „02“, „23“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“, „71“ oder „99“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ZEITKG“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	253	DBZA - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-ZEITKG" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBZA" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	254	MM-ZEITKG ist J unzulässig	Beim Abgabegrund "03" (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist ein "J" nicht zulässig, wenn Feld "BV-GEKUEND" (DBMU) kein Wert enthalten ist.
EEL	DSLW	256	DBZA - muss vorhanden sein	Ist im Feld "ENTGART" (Stelle 061 im DBAE) der Grund 1 angegeben, ist hier nur "J" zulässig.
EEL	DSLW	258	DBZA - darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "ENTGART" (Stelle 061 im DBAE) der Grund "2" oder "3" angegeben, ist hier nur "N" zulässig.
EEL	DSLW	260	MM-EELENDEN ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-EELENDEN“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	261	DBEE - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-EELENDEN“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBEE“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	262	MM-EELENDEN nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „01“, „02“, „03“, „11“, „12“, „21“, „22“, „23“, „31“, „41“, „51“, „61“, „71“ oder „99“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ZEITKIND“ nur ein „N“ zulässig.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DSLW	263	DBEE - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-EELENDE" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBEE" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	264	DBEE - Datenbaustein fehlt bei ABGABEGRUND 42 oder 62	Ist im Feld „ABGABEGRUND“ der Wert „42“ oder „62“ angegeben, ist im Feld „MM-EELENDE“ nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	270	MM-FEHLZEIT ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-FEHLZEIT“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	271	DBAW - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-FEHLZEIT“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBAW“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	272	MM-FEHLZEIT nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „02“, „23“, „41“, „42“, „51“, „61“, „71“ oder „99“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-FEHLZEIT“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	273	DBAW - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-FEHLZEIT" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBAW" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	274	MM-FEHLZEIT ist J unzulässig	Beim Abgabegrund "03" (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist ein "J" nicht zulässig, wenn im Feld "BV-GEKUEND" (DBMU) kein Wert enthalten ist.
EEL	DSLW	280	MM-FREISTELL ungleich N oder J	Das Feld „MM-FREISTELL“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	281	DBFR - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-FREISTELL“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBFR“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	282	MM-FREISTELL nur J zulässig für diesen Abgabegrund	Bei Abgabegründen „02“ oder „23“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-FREISTELL“ nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	283	MM-FREISTELL nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „01“, „03“, „11“, „12“, „21“, „22“, „31“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“, „71“ oder „99“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-FREISTELL“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	284	DBFR - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-FREISTELL" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBFR" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	290	MM-UNFALL ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-UNFALL“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	291	DBUN - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-UNFALL“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBUN“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	292	MM-UNFALL nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „01“, „02“, „03“, „11“, „12“, „31“, „61“, „62“ oder „71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-UNFALL“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	293	DBUN - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-UNFALL" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBUN" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	294	DBUN - Datenbaustein fehlt	Bei den Abgabegründen „21“, „22“ und „23“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) muss der DBUN geliefert werden, d.h. im Feld „MMUNFALL“ ist nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	295	DBUN - Datenbaustein fehlt	Bei Meldungen an die DGUV („EMPFAENGERNUMMER“ = 22672327) ist ein „N“ unzulässig.
EEL	DSLW	297	MM-UNFALL - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Bei Meldungen mit dem Abgabegrund „99“ an einen Empfänger ungleich DGUV („EMPFAENGERNUMMER“ = 22672327) ist nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	300	MM-ENTMU ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-ENTMU“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	301	DBMU - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-ENTMU“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBMU“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	302	MM-ENTMU nur J zulässig für diesen Abgabegrund	Bei Abgabegrund „03“, (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ENTMU“ nur ein „J“ zulässig.

Kennung	Datenfeldgruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DSLW	303	MM-ENTMU nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „01“, „02“, „11“, „12“, „21“, „22“, „23“, „31“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“, „71“ oder „99“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ENTMU“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	304	DBMU - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld „MM-ENTMU“ ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein „DBMU“ nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	320	MM-VOER ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-VOER“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	321	DBVO - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-VOER“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBVO“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	322	MM-VOER nur J zulässig für diese Abgabegründe	Bei Abgabegrund „41“ oder „61“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-VOER“ nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	323	MM-VOER nur N zulässig für diese Abgabegründe	Bei den Abgabegründen „01“, „02“, „03“, „21“, „22“, „23“, „31“, „42“, „51“, „62“, „71“ oder „99“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-VOER“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	324	DBVO - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld „MM-VOER“ ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein „DBVO“ nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	326	MM-VOER muss J enthalten, wenn J in VORER im DBLT	Ist im Feld „VORER“ im DBLT ein „J“ enthalten, muss der DBVO vorhanden sein.
EEL	DSLW	330	MM-HOEENT ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-HOEENT“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	331	DBHE - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-HOEENT“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBHE“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	332	MM-HOEENT nur J zulässig für diesen Abgabegrund	Bei Abgabegrund „71“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-HOEENT“ nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	333	MM-HOEENT nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „01“, „02“, „03“, „11“, „12“, „21“, „22“, „23“, „31“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“ oder „99“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-HOEENT“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	334	DBHE - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld „MM-HOEENT“ ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein „DBHE“ nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	340	MM-BEIEIN ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-BEIEIN“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	341	DBBE - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-BEIEIN“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBBE“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	342	MM-BEIEIN nur J zulässig für diesen Abgabegrund	Bei Abgabegrund „51“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-BEIEIN“ nur ein J zulässig.
EEL	DSLW	343	MM-BEIEIN nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „01“, „02“, „03“, „11“, „12“, „21“, „22“, „23“, „31“, „41“, „42“, „61“, „62“, „71“ oder „99“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-BEIEIN“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	344	DBBE - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld „MM-BEIEIN“ ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein „DBBE“ nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	350	MM-UEGLTA ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-UEGLTA“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	351	DBLT - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-UEGLTA“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBLT“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	352	MM-UEGLTA nur J zulässig für diesen Abgabegrund	Bei Abgabegrund „11“, „12“, „22“ oder „31“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im „MM-UEGLTA“ nur ein „J“ zulässig.
EEL	DSLW	353	MM-UEGLTA nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „01“, „02“, „03“, „21“, „23“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“, „71“ oder „99“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im „MM-UEGLTA“ nur ein „N“ zulässig.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DSLW	354	DBLT - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-UEGLTA" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBLT" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	360	MM-ENTSEE ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-ENTSEE“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	361	DBSF - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-ENTSEE“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBSF“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	362	MM-ENTSEE nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „02“, „23“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“, „71“ oder „99“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-ENTSEE“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	363	DBSF - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-ENTSEE" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBSF" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	370	MM-TRAKUG ist ungleich N oder J	Das Feld „MM-TRAKUG“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DSLW	371	DBTK - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld „MM-TRAKUG“ ein „J“ enthalten, muss ein Datenbaustein „DBTK“ vorhanden sein.
EEL	DSLW	372	MM-TRAKUG nur N zulässig für diesen Abgabegrund	Bei den Abgabegründen „02“, „23“, „41“, „42“, „51“, „61“, „62“, „71“ oder „99“ (Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze) ist im Feld „MM-TRAKUG“ nur ein „N“ zulässig.
EEL	DSLW	373	MM-TRAKUG nur J zulässig bei MM-KUG (DBAL) gleich 3	Im Feld „MM-TRAKUG“ ist nur bei den Abgabegründen „01“, „03“, „11“, „12“, „21“, „22“ und „31“ „J“ zulässig, wenn im Feld „MM-KUG“ (DBAL) der Wert „3“ enthalten ist.
EEL	DSLW	374	DBTK - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-TRAKUG" ein „N“ enthalten, darf der Datenbaustein "DBTK" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	375	MM-TRAKUG nur N zulässig bei MM-KUG gleich 1, 2 oder Grundst.	Ist im Feld „MM-KUG“ (Stelle 051 im DBAL) der Wert Grundstellung „1“ oder „2“ enthalten, ist im Feld „MM-TRAKUG“ nur „N“ zulässig.
EEL	DSLW	380	MM-ANSPRECH ungleich J	Im Feld "MM-ANSPRECH" darf nur ein "J" enthalten sein.
EEL	DSLW	382	DBAP - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld "MM-ANSPRECH" ein "J" enthalten muss der Datenbaustein "DBAP" vorhanden sein.
EEL	DSLW	390	MM-ID ungleich J oder N	Im Feld "MM-ID" darf nur ein "J" oder "N" enthalten sein.
EEL	DSLW	392	DBID - Datenbaustein darf nicht vorhanden sein	Ist im Feld "MM-ID" ein "N" enthalten, darf der Datenbaustein "DBID" nicht vorhanden sein.
EEL	DSLW	394	DBID - Datenbaustein fehlt	Ist im Feld "MM-ID" ein "J" enthalten, muss der Datenbaustein "DBID" vorhanden sein.
EEL	DSLW	910	Gesamtlänge DSLW ungleich der angehängten Datenbausteine	Die angehängten Datenbausteine entsprechen nicht den mit „J“ gekennzeichneten Feldern Merkmal Datenbaustein vorhanden.
EEL	DBAL	010	KENNUNG ist ungleich DBAL	Im Feld „KENNUNG“ des „DBAL“ ist nur „DBAL“ zulässig.
EEL	DBAL	020	DATUM-AB ist logisch falsch	Das Feld „DATUM-AB“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAL	021	DATUM-AB ist logisch falsch für diesen Abgabegrund	Das Datum im Feld „DATUM-AB“ darf bei den Abgabegründen „01“, „11“, „12“, „21“, „22“ oder „31“ (DSLW) nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBAL	030	AE-ERSTTAG ungleich J, N oder Grundstellung	Das Feld „AE-ERSTTAG“ darf nur ein „J“, „N“ oder Grundstellung (Leerzeichen) enthalten.
EEL	DBAL	031	AE-ERSTTAG Grundstellung unzulässig	Im Feld "AE-ERSTTAG" ist die Grundstellung (Leerzeichen) unzulässig, wenn im Feld "KENNZ-STORNO" (DSLW) ein "N" enthalten ist.
EEL	DBAL	040	DATUM-EGZBIS ist logisch falsch	Das Feld „DATUM-EGZBIS“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBAL	070	ENDE-BV-AM ist logisch falsch	Das Feld „ENDE-BV-AM“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBAL	071	ENDE-BV-AM Grundstellung unzulässig	Ist im Feld „GRUNDBEEND“ der Wert „01-02“ oder „04-06“ angegeben, ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig.
EEL	DBAL	072	ENDE-BV-AM ist größer als ENDE-BV-ZUM	Das Datum im Feld „ENDE-BV-AM“ darf nicht größer als das Datum im Feld „ENDE-BV-ZUM“ sein.
EEL	DBAL	080	ENDE-BV-ZUM ist logisch falsch	Das Feld „ENDE-BV-ZUM“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAL	082	ENDE-BV-ZUM Grundst. unzulässig bei ENDE-BV-AM logisch	Im Feld „ENDE-BV-ZUM“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „ENDE-BV-AM“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBAL	090	GRUNDBEEND ist ungleich 01-06 o. Grundstellung (00)	Im Feld „GRUNDBEEND“ ist nur „01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“ oder Grundstellung (00) zulässig.
EEL	DBAL	092	GRUNDBEEND Grundst. unzulässig bei ENDE-BV-AM logisch	Im Feld „GRUNDBEEND“ ist Grundstellung (00) nicht zulässig, wenn im Feld „ENDE-BV-AM“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBAL	100	PFLZUSCHLAG ist ungleich N oder J	Im Feld „PFLZUSCHLAG“ ist nur „N“ oder „J“ zulässig.
EEL	DBAL	110	ARBZEITMOD ist ungleich N oder J	Im Feld „ARBZEITMOD“ ist nur „N“ oder „J“ zulässig.
EEL	DBAL	120	MM-KUG ist ungleich 1, 2, 3 oder Grundstellung (0)	Im Feld „MM-KUG“ ist nur „1“, „2“, „3“ oder Grundstellung (0) zulässig.
EEL	DBAL	130	KUG-BEGINN ist logisch falsch	Im Feld „KUG-BEGINN“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAL	131	KUG-BEGINN ist logisch falsch bei MM-KUG gleich 1 oder 2	Im Feld „KUG-BEGINN“ ist nur ein logisch richtiges Datum zulässig, wenn im Feld „MM-KUG“ die Werte „1“ oder „2“ enthalten ist.
EEL	DBAL	140	KUG-ENDE ist logisch falsch	Im Feld „KUG-ENDE“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAL	141	KUG-ENDE ungleich Grundst. bei KUG-BEGINN gleich Grundstellung	Im Feld „KUG-ENDE“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „KUG-BEGINN“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAL	142	KUG-ENDE Grundst. unzulässig bei KUG-BEGINN logisch	Im Feld „KUG-ENDE“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „KUG-BEGINN“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBAL	143	KUG-ENDE ist kleiner als KUG-BEGINN	Das Datum im Feld „KUG-ENDE“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „KUG-BEGINN“.
EEL	DBAL	160	LAG-BEGINN 1 ist logisch falsch	Im Feld „LAG-BEGINN 1“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAL	170	LAG-ENDE 1 ist logisch falsch	Im Feld „LAG-ENDE 1“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAL	171	LAG-ENDE 1 ungleich Grundst. bei LAG-BEGINN 1 gleich Grundst.	Im Feld „LAG-ENDE 1“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „LAG-BEGINN 1“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAL	172	LAG-ENDE 1 Grundstellung unzulässig bei LAG-BEGINN 1 logisch	Im Feld „LAG-ENDE 1“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „LAG-BEGINN 1“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBAL	173	LAG-ENDE 1 ist kleiner als LAG-BEGINN 1	Das Datum im Feld „LAG-ENDE 1“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „LAG-BEGINN 1“.
EEL	DBAL	180	LAG-BEGINN 2 ist logisch falsch	Im Feld „LAG-BEGINN 2“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAL	181	LAG-BEGINN 2 ist nicht größer als LAG-ENDE 1	Das Datum im „LAG-BEGINN 2“ muss größer sein als das Datum im Feld „LAG-ENDE 1“.
EEL	DBAL	190	LAG-ENDE 2 ist logisch falsch	Im Feld „LAG-ENDE 2“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAL	191	LAG-ENDE 2 ungleich Grundst. bei LAG-BEGINN 2 gleich Grundst.	Im Feld „LAG-ENDE 2“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „LAG-BEGINN 2“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBAL	192	LAG-ENDE 2 Grundstellung unzulässig bei LAG-BEGINN 2 logisch	Im Feld „LAG-ENDE 2“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „LAG-BEGINN 2“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBAL	193	LAG-ENDE 2 ist kleiner als LAG-BEGINN 2	Das Datum im Feld „LAG-ENDE 2“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „LAG-BEGINN 2“.
EEL	DBAE	010	Nur Kennung DBAE zulässig.	Im Feld Kennung des „DBAE“ ist nur „DBAE“ zulässig.
EEL	DBAE	040	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „WAEHREEL-BRUTTO“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	045	Nur Grundstellung, 99999999 o. logisch richtiges Datum zulässig	Im Feld „DATUM-AE-BIS“ ist nur Grundstellung (00000000), der Wert 99999999 oder ein logisch richtiges Datum zulässig.
EEL	DBAE	046	DATUM-AE-BIS ungültiges Datum	Das Datum im Feld "DATUM-AE-BIS" darf nicht mehr als +/- 60 Monate vom Verarbeitungsdatum abweichen.
EEL	DBAE	047	DATUM-AE-BIS ungleich Grundstellung	Ist im Feld "WAEHREEL-BRUTTO" die Grundstellung (00000000) angegeben ist im Feld "DATUM-AE-BIS" ebenfalls nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAE	048	DATUM-AE-BIS ungültiges Datum	Ist im Feld "WAEHREEL-BRUTTO" ein logisch richtiges Datum angegeben, ist im Feld "DATUM-AE-BIS" ebenfalls nur ein logisch richtiges Datum oder "99999999" zulässig.
EEL	DBAE	050	EAZ-BEGINN 1: Nur logisch richtiges Datum zulässig.	Das Feld „EAZ-BEGINN 1“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBAE	060	EAZ-ENDE 1: Nur logisch richtiges Datum zulässig.	Das Feld „EAZ-ENDE 1“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBAE	061	EAZ-ENDE 1 ist kleiner als EAZ-BEGINN 1.	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE 1“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „EAZ-BEGINN 1“.
EEL	DBAE	062	Entgeltabrechnungszeitraum fehlerhaft	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE 1“ muss im gleichen Monat und im gleichen Jahr oder + 1 Monat sein wie das Datum im Feld „EAZ-BEGINN 1“
EEL	DBAE	070	BRUTTO-1: Nur Grundstellung oder numerischer Wert zulässig.	Das Feld „BRUTTO-1“ darf nur Grundstellung (00000000) oder einen numerischen Wert enthalten.
EEL	DBAE	071	Nur Wert größer Grundstellung zulässig - MM-KUG = 1 od. 2	Bei Wert „1“ oder „2“ im Feld „MM-KUG“ (DBAL) ist im Feld „BRUTTO-1“ nur ein Wert größer Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAE	072	Grundstellung nur zulässig, wenn MM-KUG = 3	Bei Wert „3“ im Feld „MM-KUG“ (DBAL) ist im Feld „BRUTTO-1“ nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAE	080	NETTO-1: Nur Grundstellung oder numerischer Wert zulässig.	Das Feld „NETTO-1“ darf nur Grundstellung (00000000) oder einen numerischen Wert enthalten.
EEL	DBAE	081	NETTO-1 ist größer als BRUTTO-1.	Der Wert im Feld "NETTO-1" darf nicht größer sein als der Wert im Feld "BRUTTO-1".
EEL	DBAE	082	Nur Wert größer Grundstellung zulässig - MM-KUG = 1 od. 2	Bei Wert „1“ oder „2“ im Feld „MM-KUG“ (DBAL) ist im Feld „NETTO-1“ nur ein Wert größer Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAE	083	Grundstellung nur zulässig wenn MM-KUG = 3	Bei Wert „3“ im Feld „MM-KUG“ (DBAL) ist im Feld „NETTO-1“ nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAE	090	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „UMGEWAE“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	100	ENTGART: Nur Werte 1, 2 oder 3 zulässig.	Im Feld „ENTGART“ sind nur die Werte „1“, „2“ oder „3“ zulässig.
EEL	DBAE	101	Bei ENTGART = 1 ist "J" in MM-ZEITKG erforderlich.	Im Feld „ENTGART“ ist der Wert 1 gesetzt, im Feld „MM-ZEITKG“ (DSLW) ist jedoch kein „J“ enthalten.
EEL	DBAE	102	Bei ENTGART = 2, 3 ist "N" in MM-ZEITKG erforderlich.	Im Feld „ENTGART“ sind die Werte „2“ oder „3“ gesetzt, im Datensatz DSLW im Feld „MM-ZEITKG“ (DSLW) ist jedoch kein „N“ enthalten.
EEL	DBAE	110	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „BRUTTOAE“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBAE	111	Bei ENTGART = 1, 3 ist nur Grundstellung zulässig.	Im Feld „ENTGART“ sind die Werte „1“ oder „3“ gesetzt, somit ist nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAE	112	Bei ENTGART = 2 ist Grundstellung unzulässig	Bei "ENTGART" "2" und "BRUTTO-2" größer Grundstellung (00000000) ist im Feld "BRUTTOAE" Grundstellung (00000000) nicht zulässig.
EEL	DBAE	113	Bei BRUTTOAE gleich BRUTTO-1 ist nur Grundstellung zulässig	Ist das Feld „BRUTTOAE“ mit dem Feld „BRUTTO-1“ identisch, ist nur Grundstellung (00000000) zulässig
EEL	DBAE	120	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „NETTOAE“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	121	NETTOAE ist größer als BRUTTOAE.	Das „NETTOAE“ darf nicht größer sein als das „BRUTTOAE“.
EEL	DBAE	122	Grundstellung nicht zulässig, wenn Angabe zu BRUTTOAE.	Im Feld „NETTOAE“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „BRUTTOAE“ ein numerischer Wert größer Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAE	130	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „EAZ-BEGINN 2“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	131	Bei ENTGART = 1 ist nur Grundstellung zulässig.	Im Feld „ENTGART“ ist der Wert „1“ gesetzt, somit ist nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBAE	140	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „EAZ-ENDE 2“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	141	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung EAZ-BEGINN 2.	Im Feld „EAZ-ENDE 2“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld "EAZ-BEGINN 2" Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAE	142	Grundstellung nicht zulässig, wenn Angabe zu EAZ-BEGINN 2.	Im Feld „EAZ-ENDE 2“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „EAZ-BEGINN 2“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBAE	143	EAZ-ENDE 2 ist kleiner als EAZ-BEGINN 2	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE 2“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „EAZ-BEGINN 2“.
EEL	DBAE	144	EAZ-ENDE 2 ist nicht kleiner als EAZ-BEGINN 1	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE 2“ muss kleiner sein als das Datum im Feld „EAZ-BEGINN 1“.
EEL	DBAE	145	Entgeltabrechnungszeitraum fehlerhaft	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE 2“ muss im gleichen Monat und im gleichen Jahr oder + 1 Monat sein wie das Datum im Feld „EAZ-BEGINN 2“.
EEL	DBAE	150	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „BRUTTO-2“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	151	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung EAZ-ENDE 2	Im Feld „BRUTTO-2“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „EAZ-ENDE 2“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAE	160	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „NETTO-2“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	161	NETTO-2 ist größer als BRUTTO-2.	Der Wert im Feld „NETTO-2“ darf nicht größer sein als der Wert im Feld „BRUTTO-2“.
EEL	DBAE	162	Grundstellung nicht zulässig bei Angabe zu BRUTTO-2.	Im Feld „NETTO-2“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „BRUTTO-2“ ein Wert größer 0 enthalten ist.
EEL	DBAE	170	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „EAZ-BEGINN-3“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	171	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung EAZ-ENDE 2.	Im Feld „EAZ-BEGINN-3“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „EAZ-ENDE 2“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAE	180	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „EAZ-ENDE-3“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBAE	181	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung EAZ-BEGINN-3.	Im Feld „EAZ-ENDE-3“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „EAZ-BEGINN-3“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAE	182	Grundstellung nicht zulässig bei Angabe zu EAZ-BEGINN-3.	Im Feld „EAZ-ENDE-3“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „EAZ-BEGINN-3“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBAE	183	EAZ-ENDE 3 ist kleiner als EAZ-BEGINN 3	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE-3“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „EAZ-BEGINN-3“.
EEL	DBAE	184	EAZ-ENDE 3 ist nicht kleiner als EAZ-BEGINN 2	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE-3“ muss kleiner sein als das Datum im Feld „EAZ-BEGINN 2“.
EEL	DBAE	185	Entgeltabrechnungszeitraum fehlerhaft	Das Datum im Feld „EAZ-ENDE-3“ muss im gleichen Monat und im gleichen Jahr oder + 1 Monat sein wie das Datum im Feld „EAZ-BEGINN-3“.
EEL	DBAE	190	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „BRUTTO-3“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	191	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung EAZ-ENDE 3.	Im Feld „BRUTTO-3“ ist Grundstellung (00000000) nur zulässig, wenn im Feld „EAZ-ENDE-3“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAE	200	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „NETTO-3“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	201	NETTO-3 ist größer als BRUTTO-3.	Der Wert im Feld „NETTO-3“ darf nicht größer sein als der Wert im Feld „BRUTTO-3“.
EEL	DBAE	202	Grundstellung nicht zulässig bei Angabe zu BRUTTO-3.	Im Feld „NETTO-3“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „BRUTTO-3“ ein Wert größer Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBAE	210	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „EZKV“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	220	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „EZRV“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBAE	230	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „EZALV“ darf nur ein einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBZA	010	Nur Kennung DBZA zulässig.	Im Feld Kennung des „DBZA“ ist nur „DBZA“ zulässig.
EEL	DBZA	020	Feld darf nur numerische Werte größer 0 enthalten.	Das Feld „ANZAHL-STD“ darf nur numerische Werte größer 0 enthalten.
EEL	DBZA	030	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „REG-AZ“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (0000) enthalten.
EEL	DBZA	060	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „MAZR-1“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBZA	070	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „AZBEGINN-2“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung“ (00000000) enthalten.
EEL	DBZA	080	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „AZENDE-2“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBZA	081	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung AZBEGINN-2.	Im Feld „AZENDE-2“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „AZBEGINN-2“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBZA	082	AZENDE-2 ist kleiner als AZBEGINN-2	Das Datum im Feld "AZENDE-2 darf nicht kleiner als das Datum „AZBEGINN-2“ sein.
EEL	DBZA	083	AZENDE-2 ist größer als EAZ-BEGINN-1 im DBAE	Das Datum im Feld "AZENDE-2" muss kleiner als das Datum „EAZ-BEGINN-1“ (DBAE) sein.
EEL	DBZA	090	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „MAZR-2“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000) enthalten.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBZA	091	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung AZBEGINN-2.	Im Feld „MAZR-2“ ist nur Grundstellung (00000) zulässig, wenn im Feld „AZBEGINN-2“ auch Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBZA	092	Grundstellung nicht zulässig bei Angabe zu AZBEGINN-2.	Im Feld „MAZR-2“ ist Grundstellung (00000) nicht zulässig, wenn im Feld „AZBEGINN-2“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBZA	100	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „AZBEGINN-3“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBZA	101	Grundstellung nicht zulässig bei Angabe zu AZBEGINN-2.	Im Feld „AZBEGINN-3“ ist die Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „AZBEGINN-2“ ein Wert größer Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBZA	110	Nur logisch richtiges Datum oder Grundstellung zulässig.	Das Feld „AZENDE-3“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBZA	111	Nur Grundstellung zulässig bei Grundstellung AZBEGINN-3.	Im Feld „AZENDE-3“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „AZBEGINN-3“ auch nur Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBZA	112	AZENDE-3 ist kleiner als AZBEGINN-3	Das Datum im Feld "AZENDE-3 darf nicht kleiner als das Datum „AZBEGINN-3“ sein.
EEL	DBZA	113	AZENDE-3 ist größer als AZBEGINN-2	Das Datum im Feld "AZENDE-3" muss kleiner als das Datum „AZBEGINN-2“ sein.
EEL	DBZA	120	Feld darf nur numerische Werte oder Grundstellung enthalten.	Das Feld „MAZR-3“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBZA	121	Grundstellung nur zulässig bei Grundstellung AZBEGINN-3.	Im Feld „MAZR-3“ ist nur Grundstellung (00000) zulässig, wenn im Feld „AZBEGINN-3“ auch Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBZA	122	Grundstellung nicht zulässig bei Angabe zu AZBEGINN-3.	Im Feld „MAZR-3“ ist Grundstellung (00000) nicht zulässig, wenn im Feld „AZBEGINN-3“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBEE	010	KENNUNG nur "DBEE" zulässig	Als Kennung des DBEE ist nur „DBEE“ zulässig.
EEL	DBEE	020	EEL-ABAG Datum logisch falsch	Im Feld „EEL-ABAG“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBEE	022	EEL-ABAG Grundstellung unzulässig	Im Feld "EEL-ABAG" ist die Grundstellung (00000000) nur bei "ABGABEGRUND" (DSLW) = "62" zulässig.
EEL	DBEE	030	EEL-ABSV Datum logisch falsch	Im Feld „EEL-ABSV“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBEE	032	EEL-ABSV ungleich Grundstellung bei ABGABEGRUND 42 im DSLW	Ist im Feld „ABGABEGRUND“ (DSLW) der Wert „42“ angegeben, ist im Feld „EEL-ABSV“ nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBEE	034	EEL-ABSV ungleich Grundstellung bei fehlender Abweichung	Weicht das Feld „EEL-ABSV“ nicht vom Feld „EEL-ABAG“ ab, ist nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBEE	040	EEL-ENDE ungleich Grundstellung, logisches Datum oder 99999999	Im Feld „EEL-ENDE“ ist nur ein logisch richtiges Datum, „99999999“ oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBEE	041	EEL-ENDE ungültiges Datum	Das Datum im Feld "EEL-ENDE" darf nicht mehr als +/- 60 Monate vom Verarbeitungsdatum abweichen.
EEL	DBEE	042	EEL-ENDE ungleich Grundstellung bei ABGABEGRUND 42 im DSLW	Ist im Feld „ABGABEGRUND“ (DSLW) der Wert „42“ angegeben, ist im Feld „EEL-ENDE“ nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBEE	044	EEL-ENDE kleiner als EEL-ABSV	Das Datum im Feld „EEL-ENDE“ darf nicht kleiner sein, als das Datum im Feld "EEL-ABSV".
EEL	DBEE	046	EEL-ENDE ungleich Grundstellung bei EEL-ENDE-GRUND 01	Ist im Feld „EEL-ENDE-GRUND“ der Wert „01“ enthalten, ist im Feld „EEL-ENDE“ nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBEE	048	EEL-ENDE Grundstellung nicht zulässig	Sind im Feld „EEL-ENDE-GRUND“ die Werte „02-06“ oder „99“ enthalten, ist im Feld „EEL-ENDE“ die Grundstellung (00000000) unzulässig.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBEE	050	EEL-ENDE-GRUND ungleich 01-06, 99 oder Grundstellung	Im Feld „EEL-ENDE-GRUND“ sind nur die Werte „01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“ „99“ oder die Grundstellung (00) zulässig.
EEL	DBEE	052	EEL-ENDE-GRUND Grundstellung nicht zulässig	Ist im Feld „EEL-ENDE“ ein logisch richtiges Datum angegeben, ist im Feld „EEL-ENDE-GRUND“ die Grundstellung (00) unzulässig.
EEL	DBEE	054	EEL-ENDE-GRUND ungleich 02 bei 99999999 in EEL-ENDE	Ist im Feld „EEL-ENDE“ „99999999“ angegeben, ist im Feld „EEL-ENDE-GRUND“ nur der Wert „02“ zulässig.
EEL	DBEE	056	EEL-ENDE-GRUND ungleich Grundstellung bei ABGABEGRUND 42 im DSLW	Ist im Feld „ABGABEGRUND“ (DSLW) der Wert „42“ angegeben, ist im Feld „EEL-ENDE-GRUND“ nur die Grundstellung (00) zulässig.
EEL	DBAW	010	KENNUNG nur „DBAW“ zulässig.	Als Kennung des „DBAW“ ist nur „DBAW“ zulässig.
EEL	DBAW	040	TAGE-1 zulässig Grundstellung oder Wert kleiner 32	TAGE-1 Wert für „Zeitraum 1 Anzahl der Tage“ darf nur kleiner „32“ sein.
EEL	DBAW	070	TAGE-2 zulässig Grundstellung oder Wert kleiner 32	TAGE-2 Wert für „Zeitraum 2 Anzahl der Tage“ darf nur kleiner „32“ sein.
EEL	DBAW	071	TAGE-2 ungleich Grundstellung	Sind im Feld „ENTGART“ (DBAE) die Werte „2“ oder „3“ und im Feld „EAZ-BEGINN 2“ (DBAE) Grundstellung (00000000) enthalten, ist hier nur Grundstellung (00) zulässig.
EEL	DBAW	072	TAGE-2 ungleich Grundstellung	Ist im Feld „ENTGART“ (DBAE) der Wert „1“ und im Feld „AZBEGINN-2 (DBZA) Grundstellung (00000000) enthalten, ist hier nur Grundstellung (00) zulässig.
EEL	DBAW	100	TAGE-3 zulässig Grundstellung oder Wert kleiner 32	TAGE-3 Wert für „Zeitraum 3 Anzahl der Tage“ darf nur kleiner „32“ sein.
EEL	DBAW	101	TAGE-3 ungleich Grundstellung	Sind im Feld „ENTGART“ (DBAE) die Werte „2“ oder „3“ und im Feld „EAZ-BEGINN 3“ (DBAE) Grundstellung (00000000) enthalten, ist hier nur Grundstellung (00) zulässig.
EEL	DBAW	102	TAGE-3 ungleich Grundstellung	Ist im Feld „ENTGART“ (DBAE) der Wert „1“ und im Feld „AZBEGINN-3 (DBZA) Grundstellung (00000000) enthalten, ist hier nur Grundstellung (00) zulässig.
EEL	DBFR	010	Als Kennung ist nur "DBFR" zulässig.	Im Feld Kennung des „DBFR“ ist nur „DBFR“ zulässig.
EEL	DBFR	020	ENDE-BV-ZUM ungleich Grundstellung oder logisches Datum	Das Feld „ENDE-BV-ZUM“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBFR	030	FREIST-VOM nur logisches Datum zulässig	Das Feld „FREIST-VOM“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBFR	040	FREIST-BIS nur logisches Datum zulässig	Das Feld „FREIST-BIS“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBFR	042	FREIST-BIS kleiner als FREIST-VOM	Der Wert im Feld „FREIST-BIS“ darf nicht kleiner sein, als der Wert im Feld „FREIST-VOM“.
EEL	DBFR	050	VAE-ERSTTAG ungleich J oder N	Im Feld „VAE-ERSTTAG“ sind nur die Werte „J“ oder „N“ zulässig.
EEL	DBFR	060	TAGE unzulässiger Wert	Im Feld „TAGE“ ist nur Grundstellung (00) oder ein Wert größer 0 zulässig.
EEL	DBFR	070	KEINEFREIST ungleich 1, 2, 3 oder Grundstellung	Im Feld „KEINEFREIST“ sind nur die Werte „1“, „2“, „3“ oder die Grundstellung (0) zulässig.
EEL	DBFR	080	BEGRFREIST nur ein Wert < 21 oder Grundstellung zulässig	Das Feld „BEGRFREIST“ darf nur einen numerischen Wert < 21 oder die Grundstellung (00) enthalten.
EEL	DBFR	082	BEGRFREIST Wert zu groß	Im Feld „BEGRFREIST“ ist ein Wert größer Grundstellung (00) unzulässig, wenn im Feld „KEINEFREIST“ die Werte „1“, „2“, „3“ enthalten sind.
EEL	DBFR	084	BEGRFREIST Grundstellung unzulässig	Ist im Feld „KEINEFREIST“ der Wert „0“ angegeben, ist im Feld „BEGRFREIST“ die Grundstellung (00) unzulässig.
EEL	DBFR	090	BEZFREIST-VOM ungleich Grundstellung oder logisches Datum	Im Feld „BEZFREIST-VOM“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBFR	094	BEZFREIST-VOM nur Grundstellung zulässig b. 1,2,3 in KEINEFREIST	Sind im Feld „KEINEFREIST“ die Werte „1“, „2“, „3“ enthalten, ist im Feld „BEZFREIST-VOM“ nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBFR	096	BEGRFREIST-VOM Grundstellung unzulässig	Ist im Feld „KEINEFREIST“ der Wert „0“ angegeben, ist im Feld „BEGRFREIST“ die Grundstellung (00) unzulässig.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBFR	100	BEZFREIST-BIS ungleich Grundstellung oder logisches Datum	Im Feld „BEZFREIST-BIS“ ist nur ein logisch richtiges Datum oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBFR	102	BEZFREIST-BIS ungleich Grundstellung	Wenn das Feld „BEZFREIST-VOM“ die Grundstellung (00000000) enthält, ist im Feld „BEZFREIST-BIS“ ebenfalls nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBFR	104	BEZFREIST-BIS kleiner als BEZFREIST-VOM	Das Datum im Feld „BEZFREIST-BIS“ darf nicht kleiner sein, als das Datum im Feld „BEZFREIST-VOM“.
EEL	DBFR	110	BEZFREIST-JAHR nur numerische Zeichen o Grundstellung zulässig	Im Feld „BEZFREIST-JAHR“ sind nur numerische Zeichen oder die Grundstellung (00) zulässig.
EEL	DBFR	120	FREISTBRUTTO nur numerischer Wert > 0 zulässig	Im Feld „FREISTBRUTTO“ ist nur ein numerischer Wert größer 0 zulässig.
EEL	DBFR	130	FREISTNETTO nur numerischer Wert > 0 zulässig	Im Feld „FREISTNETTO“ ist nur ein numerischer Wert größer 0 zulässig.
EEL	DBFR	140	FREISTEZ ungleich J oder N	Im Feld „FREISTEZ“ sind nur die Werte „J“ oder „N“ zulässig.
EEL	DBUN	010	Als Kennung ist nur "DBUN" zulässig	Im Feld Kennung des „DBUN“ ist nur „DBUN“ zulässig.
EEL	DBUN	011	Grundstellung unzulässig, DGVU/SVLFG Empfänger der Daten	Das Feld „UNFALLAZ“ darf nur Grundstellung (Leerzeichen) enthalten, wenn im Feld „EMPFAENGERNUMMER“ (DSLW) die Absendernummer der DGVU (22672327) oder der SVLFG (47056789) nicht angegeben ist.
EEL	DBUN	020	Zulässig ist Grundstellung oder logisch richtiges Datum	Das Feld „V-TAG“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBUN	021	Datum darf nicht größer als Erstellungsdatum sein	Das Datum im Feld „V-TAG“ darf nicht größer sein als das Erstellungsdatum.
EEL	DBUN	v10	Zulässig ist Grundstellung oder gültiges IK	Im Feld „Institutionskennzeichen des Unfallversicherungsträgers“ ist nur ein gültiges Institutionskennzeichen eines Unfallversicherungsträgers oder Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DBUN	030	Grundstellung unzulässig, weil DGVU o. SVLFG Empfänger	Das Feld „KUV“ darf nur Grundstellung (Leerzeichen) enthalten, wenn im Feld „EMPFAENGERNUMMER“ (DSLW) die Absendernummer der DGVU (22672327) oder der SVLFG (47056789) nicht angegeben ist.
EEL	DBUN	031	Grundstellung nicht zulässig bei "ABGABEGRUND" "21" u. "22"	Bei den Abgabegründen „21“ und „22“ der Anlage 2 der Gemeinsamen Grundsätze ist Grundstellung (Leerzeichen) nicht zulässig.
EEL	DBUN	040	Zulässig ist Grundstellung oder numerischer Wert	Das Feld „ZUSCHL-1“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBUN	042	ZUSCHL-1 ungleich Grundstellung bei ABGABEGRUND 23, 41, 42	Im Feld „ZUSCHL-1“ ist bei „ABGABEGRUND“ „23“, „41“, und „42“ nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBUN	050	Zulässig ist Grundstellung oder numerischer Wert	Das Feld „ZUSCHL-2“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBUN	051	ZUSCHL-2 ungleich Grundstellung	Sind im Feld „ENTGART“ (DBAE) die Werte „2“ oder „3“ und im Feld „EABEGINN 2“ (DBAE) Grundstellung (00000000) enthalten, ist hier nur Grundstellung (00000000) zulässig
EEL	DBUN	052	ZUSCHL-2 ungleich Grundstellung	Ist im Feld „ENTGART“ (DBAE) der Wert „1“ und im Feld „AZBEGINN-2 (DBZA) Grundstellung (00000000) enthalten, ist hier nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBUN	053	ZUSCHL-2 ungleich Grundstellung bei ABGABEGRUND 23, 41, 42	Im Feld „ZUSCHL-2“ ist bei „ABGABEGRUND“ „23“, „41“, und „42“ nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBUN	060	Zulässig ist Grundstellung oder numerischer Wert	Das Feld „ZUSCHL-3“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBUN	061	ZUSCHL-3 ungleich Grundstellung	Sind im Feld „ENTGART“ (DBAE) die Werte „2“ oder „3“ und im Feld „EABEGINN-3“ (DBAE) Grundstellung (00000000) enthalten, ist hier nur Grundstellung (00000000) zulässig

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBUN	062	ZUSCHL-3 ungleich Grundstellung	Ist im Feld „ENTGART“ (DBAE) der Wert „1“ und im Feld „AZBEGINN-3 (DBZA) Grundstellung (00000000) enthalten, ist hier nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBUN	063	ZUSCHL-3 ungleich Grundstellung bei ABGABEGRUND 23, 41, 42	Im Feld „ZUSCHL-3“ ist bei „ABGABEGRUND“ „23“, „41“, und „42“ nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBUN	070	FREISTZUSCHL nur Grundstellung o. ein num. Wert zulässig	Im Feld „FREISTZUSCHL“ ist nur die Grundstellung (00000000) oder ein numerischer Wert zulässig.
EEL	DBUN	072	FREISTZUSCHL ungleich Grundstellung bei ABGABEGR. 21, 22, 41, 42	Im Feld „FREISTZUSCHL“ ist bei „ABGABEGRUND“ „21“, „22“, „41“, und „42“ nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBUN	080	EZUV ungleich Grundstellung oder numerischer Wert	Im Feld „EZUV“ ist nur ein numerischer Wert oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBUN	082	EZUV ungleich Grundstellung bei ABGABEGRUND 23, 41, 42	Im Feld „EZUV“ ist bei „ABGABEGRUND“ „23“, „41“ und „42“ nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBMU	010	Die Kennung ist ungleich „DBMU“	Im Feld Kennung des „DBMU“ ist nur „DBMU“ zulässig.
EEL	DBMU	020	SCHUTZFR-BEGINN ist nur logisches Datum zulässig	Das Feld „SCHUTZFR-BEGINN“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBMU	030	BV-BEGINN ist nur logisches Datum zulässig	Das Feld „BV-BEGINN“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
	DBMU	031	BV-BEGINN groesser als SCHUTZFR-BEGINN	Das Datum „BV-BEGINN“ darf nicht größer als das Datum „SCHUTZFR-BEGINN“ sein.
EEL	DBMU	040	LETZTTAG ist nur logisches Datum zulässig	Das Feld „LETZTTAG“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBMU	050	ENDE-BV-AM nur logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Das Feld „ENDE-BV-AM“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	051	ENDE-BV-AM Grundstellung unzulässig	Bei Angabe der Werte "01-02" oder "04-06" im Feld "BV-GEKUEND" ist Grundstellung (00000000) unzulässig.
EEL	DBMU	052	ENDE-BV-AM ist größer als "ENDE-BV-ZUM"	Das Datum "ENDE-BV-AM" darf nicht größer sein als das Datum "ENDE-BV-ZUM"
EEL	DBMU	060	ENDE-BV-ZUM nur logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Das Feld „ENDE-BV-ZUM“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	063	ENDE-BV-ZUM keine Grundstellung,wenn in "BV-GEKUEND" ein Datum	Im Feld „ENDE-BV-ZUM“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld "BV-GEKUEND" ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBMU	070	BV-GEKUEND darf nur „01“ bis „06“ oder Grundstellung sein	Das Feld „BV-GEKUEND“ darf nur „01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“ oder Grundstellung (00) enthalten (Anlage 2 der Gem. Grundsätze).
EEL	DBMU	071	BV-GEKUEND keine Grundstellung,wenn „ENDE-BV-AM“ ein Datum hat	Im Feld „BV-GEKUEND“ ist Grundstellung (00) nicht zulässig, wenn im Feld „ENDE-BV-AM“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBMU	090	WAEHREEL-NETTO nur einen numerischen Wert oder Grundstellung	Das Feld „WAEHREEL-NETTO“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	100	Nur Grundstellung, 99999999 o. logisch richtiges Datum zulässig	Im Feld „DATUM-AE-BIS“ ist nur Grundstellung (00000000), der Wert 99999999 oder ein logisch richtiges Datum zulässig.
EEL	DBMU	103	DATUM-AE-BIS ungültiges Datum	Das Datum im Feld "DATUM-AE-BIS" darf nicht mehr als +/- 60 Monate vom Verarbeitungsdatum abweichen.
EEL	DBMU	101	DATUM-AE-BIS ungleich Grundstellung	Ist im Feld "WAEHREEL-NETTO" die Grundstellung (00000000) angegeben ist im Feld "DATUM-AE-BIS" ebenfalls nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBMU	102	DATUM-AE-BIS ungültiges Datum	Ist im Feld "WAEHREEL-NETTO" ein logisch richtiges Datum angegeben, ist im Feld "DATUM-AE-BIS" ebenfalls nur ein logisch richtiges Datum oder "99999999" zulässig.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBMU	110	FEHLZEIT darf nur „01“, „04“, „99“ oder Grundstellung sein	Das Feld „FEHLZEIT“ darf nur „01“, „02“, „03“, „04“, „99“ oder Grundstellung (00) enthalten (Anlage 2 der Gem. Grundsätze).
EEL	DBMU	120	AE-UEBER darf nur „N“ oder „J“ enthalten	Das Feld „AE-UEBER“ darf nur „N“ oder „J“ enthalten.
EEL	DBMU	130	ENTGART darf nur „1“, „2“, „3“ oder Grundstellung enthalten	Das Feld „ENTGART“ darf nur „1“, „2“, „3“ oder Grundstellung (0) enthalten.
EEL	DBMU	134	ENTGART Grundstellung unzulässig	Ist im Feld „AE-UEBER“ der Wert „N“ enthalten, ist die Grundstellung (0) im Feld „ENTGART“ unzulässig.
EEL	DBMU	136	ENTGART Grundstellung unzulässig	Ist im Feld „BV-GEKUEND“ der Wert „06“ enthalten, ist die Grundstellung (0) im Feld „ENTGART“ unzulässig.
EEL	DBMU	140	BEGINN-1 nur logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Das Feld „BEGINN-1“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	141	BEGINN-1 nicht Grundstellung, wenn „AE-UEBER“ gleich „N“	Im Feld „BEGINN-1“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „AE-UEBER“ ein „N“ enthalten ist.
EEL	DBMU	143	BEGINN-1 nicht Grundstellung, wenn „BV-GEKUEND“ gleich „06“	Im Feld „BEGINN-1“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „BV-GEKUEND“ der Wert „06“ enthalten ist.
EEL	DBMU	150	ENDE-1 nur logisches Datum oder Grundstellung zulässig	Das Feld „ENDE-1“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	151	ENDE-1 nur Grundstellung, wenn „BEGINN-1“ auch Grundstellung	Im Feld „ENDE-1“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „BEGINN-1“ auch Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBMU	152	ENDE-1 nicht Grundstellung, wenn in „BEGINN-1“ ein Datum ist	Im Feld „ENDE-1“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „BEGINN-1“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBMU	153	ENDE-1 darf nicht kleiner sein als „BEGINN-1“	Das Datum im Feld „ENDE-1“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „BEGINN-1“.
EEL	DBMU	160	BEZAZ-1 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Im Feld „BEZAZ-1“ ist nur ein numerischer Wert oder Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	162	BEZAZ-1 größer Grundstellung nur, wenn „ENTGART“ gleich „1“	Im Feld „BEZAZ-1“ ist ein Wert größer Grundstellung (00000) nur zulässig, wenn im Feld „ENTGART“ der Wert „1“ enthalten ist.
EEL	DBMU	164	BEZAZ-1 größer Grundstellung unzulässig, wenn „ENTGART“ „2“ o. „3“	Sind im Feld „ENTGART“ die Werte „2“ oder „3“ enthalten, ist im Feld „BEZAZ-1“ nur die Grundstellung zulässig.
EEL	DBMU	166	BEZAZ-1 Grundstellung unzulässig	Ist im Feld „ENTGART“ der Wert „1“ und im Feld „AE-UEBER“ der Wert „N“ enthalten, ist im Feld „BEZAZ-1“ die Grundstellung (00000) unzulässig.
EEL	DBMU	170	MASTD-1 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Das Feld „MASTD-1“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	171	MASTD-1 darf nicht größer sein als „BEZAZ-1“	Der Wert im Feld „MASTD-1“ darf nicht größer sein als der Wert im Feld „BEZAZ-1“.
EEL	DBMU	180	AZ-UNENT-STD-1 nur ein Wert < 361 o. Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-UNENT-STD-1“ darf nur einen numerischen Wert kleiner „361“ oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	181	AZ-UNENT-STD-1 ungleich Grundstellung bei „2“ o. „3“ in „ENTGART“	Ist im Feld „ENTGART“ der Wert „2“ oder „3“ enthalten, ist im Feld „AZ-UNENT-STD-1“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	182	AZ-UNENT-TAGE-1 nur ein Wert < 31 o. Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-UNENT-TAGE-1“ darf nur einen numerischen Wert kleiner 31 oder Grundstellung (00) enthalten.
EEL	DBMU	190	AZ-ENTSCH-STD-1 nur ein Wert < 361 o. Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-ENTSCH-STD-1“ darf nur einen numerischen Wert kleiner 361 oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	191	AZ-ENTSCH-STD-1 ungleich Grundstellung bei „2“ o. „3“ in „ENTGART“	Ist im Feld „ENTGART“ der Wert „2“ oder „3“ enthalten, ist im Feld „AZ-ENTSCH-STD-1“ nur Grundstellung (00000) zulässig.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBMU	192	AZ-ENTSCH-TAGE-1 nur ein Wert < 31 o. Grundstellung zulässig	Das Feld "AZ-ENTSCH-TAGE-1" darf nur einen numerischen Wert kleiner 31 oder Grundstellung (00) enthalten.
EEL	DBMU	200	NETTO-1 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Das Feld „NETTO-1“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	202	NETTO-1 Grundstellung unzulässig bei Datum in BEGINN-1	Ist im Feld "BEGINN-1" ein richtiges Datum enthalten, ist im Feld "NETTO-1" die Grundstellung (00000000) unzulässig.
EEL	DBMU	210	BEGINN-2 nur logisches Datum, Grundst oder 99999999 zulässig	Das Feld „BEGINN-2“ darf nur ein logisch richtiges Datum, Grundstellung (00000000) oder den Wert "99999999" enthalten.
EEL	DBMU	211	BEGINN-2 nur Grundstellung, wenn „BEGINN-1“ auch Grundstellung	Im Feld „BEGINN-2“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „BEGINN-1“ auch Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBMU	220	ENDE-2 nur logisches Datum, Grundst oder 99999999 zulässig	Das Feld „ENDE-2“ darf nur ein logisch richtiges Datum, Grundstellung (00000000) oder den Wert "99999999" enthalten.
EEL	DBMU	221	ENDE-2 nur Grundstellung, wenn „BEGINN-2“ auch Grundstellung	Im Feld „ENDE-2“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „BEGINN-2“ Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBMU	222	ENDE-2 Grundstellung unzulässig	Im Feld „ENDE-2“ ist Grundstellung (00000000) nicht zulässig, wenn im Feld „BEGINN-2“ ein logisch richtiges Datum oder der Wert "99999999" enthalten ist.
EEL	DBMU	224	ENDE-2 darf nicht kleiner sein als „BEGINN-2“	Das Datum im Feld „ENDE-2“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „BEGINN-2“.
EEL	DBMU	226	ENDE-2 ungleich 99999999	Ist im Feld "BEGINN-2" der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "ENDE-2" auch nur der Wert "99999999" zulässig.
EEL	DBMU	230	BEZAZ-2 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Im Feld „BEZAZ-2“ ist nur ein numerischer Wert oder Grundstellung (00000) zulässig.
	DBMU	232	BEZAZ-2 größer Grundstellung nur, wenn „ENTGART“ gleich „1“	Im Feld „BEZAZ-2“ ist ein Wert größer Grundstellung (00000) nur zulässig, wenn im Feld „ENTGART“ der Wert „1“ enthalten ist.
EEL	DBMU	234	BEZAZ-2 größer Grundstellung unzulässig, wenn "ENTGART" "2"o."3"	Sind im Feld "ENTGART" die Werte "2" oder "3" enthalten, ist im Feld "BEZAZ-2" nur die Grundstellung zulässig.
EEL	DBMU	236	BEZAZ-2 nur Grundstellung zulässig	Ist im Feld "BEGINN-2" Grundstellung oder der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "BEZAZ-2" ebenfalls nur die Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	240	MASTD-2 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Das Feld „MASTD-2“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	241	MASDT-2 darf nicht größer sein als „BEZAZ-2“	Der Wert im Feld „MASDT-2“ darf nicht größer sein als der Wert im Feld „BEZAZ-2“.
EEL	DBMU	243	MASDT-2 nur Grundstellung zulässig	Ist im Feld "BEGINN-2" Grundstellung (00000000) oder der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "MASTD-2" ebenfalls nur die Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	250	AZ-UNENT-STD-2 nur ein Wert < 361 o. Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-UNENT-STD-2“ darf nur einen numerischen Wert kleiner "361" oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	251	AZ-UNENT-STD-2 ungleich Grundstellung bei "2"o."3" in "ENTGART"	Ist im Feld "ENTGART" der Wert "2" oder "3" enthalten, ist im Feld „AZ-UNENT-STD-2“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	252	AZ-UNENT-STD-2 nur Grundstellung zulässig	Ist im Feld "BEGINN-2" Grundstellung (00000000) oder der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "AZ-UNENT-STD-2" ebenfalls nur die Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	253	AZ-UNENT-TAGE-2 nur ein Wert < 31 o. Grundstellung zulässig	Das Feld "AZ-UNENT-TAGE-2" darf nur einen numerischen Wert kleiner 31 oder Grundstellung (00) enthalten.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBMU	256	AZ-UNENT-TAGE-2 nur Grundstellung zulässig	Ist im Feld "BEGINN-2" Grundstellung (00000000) oder der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "AZ-UNENT-TAGE-2" ebenfalls nur die Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	260	AZ-ENTSCH-STD-2 nur ein Wert < 361 o. Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-ENTSCH-STD-2“ darf nur einen numerischen Wert kleiner 361 oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	261	AZ-ENTSCH-STD-2 ungleich Grundstellung bei "2"o."3" in "ENTGART"	Ist im Feld "ENTGART" der Wert "2" oder "3" enthalten, ist im Feld „AZ-ENTSCH-STD-2“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	262	AZ-ENTSCH-STD-2 nur Grundstellung zulässig	Ist im Feld "BEGINN-2" Grundstellung (00000000) oder der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "AZ-ENTSCH-STD-2" ebenfalls nur die Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	263	AZ-ENTSCH-TAGE-2 nur ein Wert < 31 o. Grundstellung zulässig	Das Feld "AZ-ENTSCH-TAGE-2" darf nur einen numerischen Wert kleiner 31 oder Grundstellung (00) enthalten.
EEL	DBMU	267	AZ-ENTSCH-TAGE-2 ungleich Grundstellung	Ist im Feld "BEGINN-2" Grundstellung (00000000) oder der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "AZ-ENTSCH-TAGE-2" ebenfalls nur die Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	270	NETTO-2 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Das Feld „NETTO-2“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	272	NETTO-2 Grundstellung unzulässig bei Datum in BEGINN-2	Ist im Feld "BEGINN-2" ein richtiges Datum enthalten, ist im Feld "NETTO-2" die Grundstellung (00000000) unzulässig.
EEL	DBMU	274	NETTO-2 ungleich Grundstellung	Ist im Feld "BEGINN-2" Grundstellung (00000000) oder der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "NETTO-2" ebenfalls nur die Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	280	BEGINN-3 nur logisches Datum, Grundst oder 99999999 zulässig	Das Feld „BEGINN-3“ darf nur ein logisch richtiges Datum, Grundstellung (00000000) oder den Wert "99999999" enthalten.
EEL	DBMU	281	BEGINN-3 nur Grundstellung, wenn „BEGINN-2“ auch Grundstellung	Im Feld „BEGINN-3“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „BEGINN-2“ auch Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBMU	283	BEGINN-3 ungleich 99999999	Ist im Feld "BEGINN-2" der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "BEGINN-3" ebenfalls nur der Wert "99999999" zulässig.
EEL	DBMU	290	ENDE-3 unzulässige Werte	Das Feld „ENDE-3“ darf nur ein logisch richtiges Datum, Grundstellung (00000000) oder den Wert "99999999" enthalten.
EEL	DBMU	291	ENDE-3 nur Grundstellung, wenn „BEGINN-3“ auch Grundstellung	Im Feld „ENDE-3“ ist nur Grundstellung (00000000) zulässig, wenn im Feld „BEGINN-3“ auch Grundstellung (00000000) enthalten ist.
EEL	DBMU	292	ENDE-3 unzulässige Werte	Im Feld „ENDE-3“ sind die Grundstellung (00000000) und "99999999" nicht zulässig, wenn im Feld „BEGINN-3“ ein logisch richtiges Datum enthalten ist.
EEL	DBMU	293	ENDE-3 muss kleiner sein als „BEGINN-2“	Das Datum im Feld „ENDE-3“ muss kleiner sein als das Datum im „BEGINN-2“.
EEL	DBMU	294	ENDE-3 darf nicht kleiner sein als „BEGINN-3“	Das Datum im Feld „ENDE-3“ darf nicht kleiner sein als das Datum im Feld „BEGINN-3“
EEL	DBMU	296	ENDE-3 ungleich 99999999	Ist im Feld "BEGINN-3" der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "ENDE-3" auch nur der Wert "99999999" zulässig.
EEL	DBMU	300	BEZAZ-3 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Im Feld „BEZAZ-3“ ist nur ein numerischer Wert oder Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	302	BEZAZ-2 größer Grundstellung nur, wenn „ENTGART“ gleich „1“	Im Feld „BEZAZ-3“ ist ein Wert größer Grundstellung (00000) nur zulässig, wenn im Feld „ENTGART“ der Wert „1“ enthalten ist.
EEL	DBMU	304	BEZAZ-3 größer Grundstellung unzulässig, wenn "ENTGART" "2"o."3"	Sind im Feld "ENTGART" die Werte "2" oder "3" enthalten, ist im Feld "BEZAZ-3" nur die Grundstellung zulässig.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBMU	306	BEZAZ-3 ungleich Grundstellung	Ist im Feld "BEGINN-3" der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "BEZAZ-3" auch nur Grundstellung zulässig.
EEL	DBMU	310	MASTD-3 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Das Feld „MASTD-3“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	311	MASTD-3 darf nicht größer sein als „BEZAZ-3“	Der Wert im Feld „MASTD-3“ darf nicht größer sein als der Wert im Feld „BEZAZ-3“.
EEL	DBMU	313	MASTD-3 nur Grundstellung zulässig	Ist im Feld "BEGINN-3" Grundstellung (00000000) oder der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "MASTD-3" ebenfalls nur die Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	320	AZ-UNENT-STD-3 nur ein Wert < 361 o. Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-UNENT-STD-3“ darf nur einen numerischen Wert kleiner "361" oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	321	AZ-UNENTSCH-STD-3 ungleich Grundst. bei "2"o."3" in "ENTGART"	Ist im Feld "ENTGART" der Wert "2" oder "3" enthalten, ist im Feld „AZ-UNENTSCH-STD-3“ nur die Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	322	AZ-UNENTSCH-STD-3 nur Grundstellung zulässig	Ist im Feld "BEGINN-3" Grundstellung (00000000) oder der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "AZ-UNENTSCH-STD-3" ebenfalls nur die Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	323	AZ-UNENT-TAGE-3 nur ein Wert < 31 o. Grundstellung zulässig	Das Feld "AZ-UNENT-TAGE-3 darf nur einen numerischen Wert kleiner 31 oder Grundstellung (00) enthalten.
EEL	DBMU	327	AZ-UNENT-TAGE-3 nur Grundstellung zulässig	Ist im Feld "BEGINN-3" Grundstellung (00000000) oder der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "AZ-UNENT-TAGE-3" ebenfalls nur die Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	330	AZ-ENTSCH-STD-3 nur ein Wert < 361 o. Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-ENTSCH-STD-3“ darf nur einen numerischen Wert kleiner 361 oder Grundstellung (00000) enthalten.
EEL	DBMU	331	AZ-ENTSCH-STD-3 ungleich Grundstellung bei "2"o."3" in "ENTGART"	Ist im Feld "ENTGART" der Wert "2" oder "3" enthalten, ist im Feld „AZ-ENTSCH-STD-3“ nur Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	333	AZ-ENTSCH-STD-3 nur Grundstellung zulässig	Ist im Feld "BEGINN-3" Grundstellung (00000000) oder der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "AZ-ENTSCH-STD-3" ebenfalls nur die Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	335	AZ-ENTSCH-TAGE-3 nur ein Wert < 31 o. Grundstellung zulässig	Das Feld "AZ-ENTSCH-TAGE-3 darf nur einen numerischen Wert kleiner 31 oder Grundstellung (00) enthalten.
EEL	DBMU	339	AZ-ENTSCH-TAGE-3 ungleich Grundstellung	Ist im Feld "BEGINN-3" Grundstellung (00000000) oder der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "AZ-ENTSCH-TAGE-3" ebenfalls nur die Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	340	NETTO-3 nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Das Feld „NETTO-3“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBMU	342	NETTO-3 Grundstellung unzulässig bei Datum in BEGINN-3	Ist im Feld "BEGINN-3" ein richtiges Datum enthalten, ist im Feld "NETTO-3" die Grundstellung (00000000) unzulässig.
EEL	DBMU	344	NETTO-3 ungleich Grundstellung	Ist im Feld "BEGINN-3" Grundstellung (00000000) oder der Wert "99999999" enthalten, ist im Feld "NETTO-3" ebenfalls nur die Grundstellung (00000) zulässig.
EEL	DBMU	350	AZ-WOECH nur numerischer Wert oder Grundstellung zulässig	Das Feld „AZ-WOECH“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (0000) enthalten
EEL	DBMU	351	AZ-WOECH nur Grundstellung, wenn „BEZAZ-1“ auch Grundstellung	Im Feld „AZ-WOECH“ ist nur Grundstellung (0000) zulässig, wenn im Feld „BEZAZ-1“ Grundstellung (00000) enthalten ist.
EEL	DBVO	010	KENNUNG ungleich DBVO	Im Feld Kennung des „DBVO“ ist nur „DBVO“ zulässig.
EEL	DBVO	020	GRUNDAV nur „1“, „2“ oder „3“ zulässig	Im Feld „GRUNDAV“ ist nur „1“, „2“ oder „3“ zulässig.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBVO	022	GRUNDAV Grund 3 unzulässig für Abgabegrund	Im Feld "GRUNDAV" ist der Wert "3" nur zulässig, wenn im Feld "ABGABEGRUND" (DSLW) die Werte "11" oder "12" enthalten sind.
EEL	DBVO	030	AU-AB-AG nur ein logisches Datum zulässig	Das Feld „AU-AB-AG“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBVO	040	AU-AB-SV nur Grundstellung oder ein logisches Datum zulässig	Im Feld "AU-AB-SV" ist nur Grundstellung (00000000) oder ein logisch richtiges Datum zulässig
EEL	DBVO	041	AU-AB-SV - nur Grundstellung zulässig bei KZ-AK-AU 4	Ist im Feld „KZ-AK-AU“ der Wert „4“ enthalten, ist nur die Grundstellung (00000000) zulässig
EEL	DBVO	042	AU-AB-SV ungleich Grundstellung bei diesem Abgabegrund	Das Feld „AU-AB-SV“ darf bei den Abgabegründen "11", "12" und „41“ (DSLW) nur Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBVO	043	AU-AB-SV - ungleich Grundstellung bei fehlender Abweichung	Weicht das Datum im Feld „AU-AB-SV“ nicht vom Datum im Feld "AU-AB-AG" ab, ist nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBVO	050	KZ-AK-AU nur 4 oder Grundstellung zulässig	Im Feld „KZ-AK-AU“ ist nur der Wert „4“ oder Grundstellung (0) zulässig.
EEL	DBVO	051	KZ-AK-AU ungleich Grundstellung bei diesem Abgabegrund	Das Feld „KZ-AK-AU“ darf bei den Abgabegründen "11", "12" und „41“ (DSLW) nur Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBVO	060	ANZAHL-AU nur numerische Zeichen größer Grundstellung zulässig	Im Feld „ANZAHL-AU“ sind nur numerische Zeichen größer der Grundstellung (00) zulässig.
EEL	DBVO	070	BEGINN-AU-nn nur ein logisches Datum zulässig	Im Feld „BEGINN-AU-„nn“ ist nur ein logisch richtiges Datum zulässig
EEL	DBVO	072	BEGINN-AU-nn nicht kleiner als AU-AB-AG	Das Feld „BEGINN-AU-„nn“ muss kleiner sein als das Feld „AU-AB-AG“.
EEL	DBVO	074	ENDE-AU-nn nur ein logisches Datum zulässig	Im Feld „ENDE-AU-„nn“ ist nur ein logisch richtiges Datum zulässig.
EEL	DBVO	078	ENDE-AU-nn nicht kleiner als AU-AB-AG	Das Datum im Feld „ENDE-AU-„nn“ muss kleiner sein als das Feld „AU-AB-AG“.
EEL	DBVO	079	ENDE-AU-nn kleiner als BEGINN-AU-nn	Das Datum im Feld „ENDE-AU-„nn“ darf nicht kleiner sein als das Feld „BEGINN-AU-nn“.
EEL	DBVO	080	KZ-NACHWEIS-nn ungleich 1, 2, 4 oder Grundstellung	Im Feld „KZ-NACHWEIS-„nn“ sind nur die Werte „1“, „2“, „4“ oder Grundstellung (0) zulässig.
EEL	DBVO	082	KZ-NACHWEIS-nn nur Grundstellung zulässig bei Abgabegrund 41	Das Feld „KZ-NACHWEIS-nn“ darf bei den Abgabegründen "11", "12" und „41“ (DSLW) nur Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBVO	084	KZ-NACHWEIS-nn ungleich 1, 2, 4 bei Abgabegrund 61	Im Feld "KZ-NACHWEIS-nn" sind nur die Werte "1", "2" oder "4" zulässig, wenn im Feld "ABGABEGRUND" im DSLW der Wert "61" angegeben ist.
EEL	DBVO	086	TEIL-NACHWEIS-AU-BEGINN-nn kein logisches Datum o. Grundstellung	Im Feld "TEIL-NACHWEIS-AU-BEGINN-nn" ist nur ein logisch richtiges Datum oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBVO	087	TEIL-NACHWEIS-AU-BEGINN-nn ungleich Grundstellung	Sind im Feld "KZ-NACHWEIS-nn" die Werte "1" oder "4" angegeben, ist im Feld "TEIL-NACHWEIS-AU-BEGINN-nn" nur die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBVO	088	TEIL-NACHWEIS-AU-BEGINN-nn Grundstellung unzulässig	Ist im Feld "KZ-NACHWEIS-nn" der Wert "2" angegeben, ist im Feld "TEIL-NACHWEIS-AU-BEGINN-nn" die Grundstellung (00000000) unzulässig.
EEL	DBVO	089	TEIL-NACHWEIS-AU-BEGINN-nn ungleich Grundstellung	Das Feld „TEIL-NACHWEIS-AU-BEGINN-nn“ darf bei den Abgabegründen "11", "12" und „41“ (DSLW) nur Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBVO	090	TEIL-NACHWEIS-AU-ENDE-nn kein logisches Datum o. Grundstellung	Im Feld "TEIL-NACHWEIS-AU-ENDE-nn" ist nur ein logisch richtiges Datum oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBVO	091	TEIL-NACHWEIS-AU-ENDE-nn Grundstellung unzulässig	Ist im Feld "TEIL-NACHWEIS-AU-BEGINN-nn" ein logisch richtiges Datum enthalten, ist im Feld "TEIL-NACHWEIS-AU-ENDE-nn" die Grundstellung (00000000) unzulässig.
EEL	DBVO	092	TEIL-NACHWEIS-AU-ENDE-nn zu klein	Das Datum im Feld "TEIL-NACHWEIS-AU-ENDE-nn" darf nicht kleiner sein, als das Datum im Feld "TEIL-NACHWEIS-AU-BEGINN-nn".
EEL	DBVO	093	Nur Grundstellung zulässig bei Abgabegrund 41	Das Feld „TEIL-NACHWEIS-AU-ENDE-nn“ darf bei den Abgabegründen "11", "12" und „41“ (DSLW) nur Grundstellung (00000000) enthalten.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBVO	094	KZ-AU-nn ungleich 1, 2, 3, 5 oder Grundstellung	Im Feld „KZ-AU-“nn“ sind nur die Werte „1“, „2“, „3“, „5“ oder Grundstellung (0) zulässig.
EEL	DBVO	095	KZ-AU-nn ungleich 1 bei Empfänger RV	Im Feld „KZ-AU-“nn“ ist bei Meldungen an die „EMPFAENGERNUMMER“ (DSLW gleich 66667777) nur der Wert „1“ zulässig.
EEL	DBVO	096	KZ-AU-nn nur Grundstellung zulässig bei diesem Empfänger	Im Feld „KZ-AU-“nn“ ist beim Abgabegrund „41“ (DSLW) nur die Grundstellung (0) zulässig, wenn „EMPFAENGERNUMMER“ ungleich „66667777“ lautet.
EEL	DBVO	097	KZ-AU-nn Grundstellung unzulässig bei diesem Abgabegrund	Im Feld „KZ-AU-“nn“ ist beim Abgabegrund „61“ (DSLW) Grundstellung (0) nur zulässig, wenn im Feld „KZ-AK-AU“ oder im Feld „KZ-NACHWEIS-nn“ der Wert „4“ enthalten ist.
EEL	DBVO	100	TEIL-ANR-AU-BEGINN-nn ungleich Grundstellung o. logisches Datum	Im Feld „TEIL-ANR-AU-BEGINN-“nn“ ist nur Grundstellung (00000000) oder ein logisch richtiges Datum zulässig.
EEL	DBVO	101	TEIL-ANR-AU-BEGINN-nn Grundstellung unzulässig bei KZ-AU-nn 5	Im Feld „TEIL-ANR-AU-BEGINN-nn“ ist Grundstellung (00000000) unzulässig, wenn im Feld „KZ-AU-nn“ der Wert „5“ enthalten ist.
EEL	DBVO	102	TEIL-ANR-AU-BEGINN-nn nur Grundst. zulässig bei KZ-AU-nn 1-3	Im Feld „TEIL-ANR-AU-BEGINN-“nn“ ist Grundstellung (00000000) nur zulässig, wenn im Feld „KZ-AU-nn“ die Werte „1-3“ enthalten sind.
EEL	DBVO	103	TEIL-ANR-AU-BEGINN-nn ungleich Grundstellung	Das Feld „TEIL-ANR-AU-BEGINN-nn“ darf bei den Abgabegründen „11“, „12“ und „41“ (DSLW) nur Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBVO	110	TEIL-ANR-AU-ENDE-nn ungleich Grundstellung o. logisches Datum	Im Feld „TEIL-ANR-AU-ENDE-“nn“ ist nur Grundstellung (00000000) oder ein logisch richtiges Datum zulässig.
EEL	DBVO	111	TEIL-ANR-AU-ENDE-nn Grundstellung unzulässig	Ist im Feld „TEIL-ANR-AU-BEGINN-“nn“ ein logisch richtiges Datum enthalten, ist im Feld „TEIL-ANR-AU-ENDE-“nn“ Grundstellung (00000000) unzulässig
EEL	DBVO	112	TEIL-ANR-AU-ENDE-nn Datum zu klein	Das Datum im Feld „TEIL-ANR-AU-ENDE-AU-“nn“ darf nicht kleiner sein als das Feld „TEIL-ANR-AU-BEGINN-AU-“nn“.
EEL	DBVO	113	TEIL-ANR-AU-ENDE-nn ungleich Grundstellung	Das Feld „TEIL-ANR-AU-ENDE-nn“ darf bei den Abgabegründen „11“, „12“ und „41“ (DSLW) nur Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBHE	010	KENNUNG ungleich DBHE	Im Feld Kennung des „DBHE“ ist nur „DBHE“ zulässig.
EEL	DBHE	020	ZAHL-BEGINN ist kein logisch richtiges Datum	Das Feld „Beginn der Zahlung“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBHE	040	EEL-BRUTTO ist kein num. Wert größer Null o. Grundstellung	Im Feld „EEL-BRUTTO“ ist nur ein numerischer Wert größer Null oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBHE	050	EEL-NETTO ist kleiner 0	Im Feld „Höhe der täglichen Entgeltersatzleistung Netto“ ist nur ein numerischer Wert größer oder gleich „0“ zulässig.
EEL	DBBE	010	KENNUNG ungleich DBBE	Im Feld Kennung des „DBBE“ ist nur „DBBE“ zulässig.
EEL	DBBE	020	ZAHL-BEGINN ist kein logisch richtiges Datum	Das Feld „Beginn der Zahlung“ darf nur ein logisch richtiges Datum enthalten.
EEL	DBBE	030	BEITRPFL-BRUTTO ist kein numerischer Wert	Im Feld „Höhe der monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen brutto“ ist nur ein numerischer Wert zulässig.
EEL	DBBE	040	BEITRPFL-NETTO ist kein numerischer Wert	Im Feld „Höhe der monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen netto“ ist nur ein numerischer Wert größer gleich Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBBE	041	BEITRPFL-NETTO ist größer als BEITRPFL-BRUTTO	Der Wert im Feld „Höhe der monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen netto“ darf nicht größer sein als der Wert im Feld „Höhe der monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen brutto“.
EEL	DBLT	010	Kennung ungleich DBLT	Im Feld Kennung des „DBLT“ ist nur „DBLT“ zulässig.
EEL	DBLT	020	unzulässiges Beginn-Datum der Beschäftigung	Beginn des Beschäftigungsverhältnisses; Zulässig ist ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung
EEL	DBLT	021	BV-SEIT ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 23	Im Feld „BV-SEIT“ ist beim Abgabegrund „22“ der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (00000000) zulässig.

Kennung	Datenfeldgruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBLT	022	BV-SEIT Grundstellung unzulässig bei Abgabegrund 11, 12 und 31	Im Feld „BV-SEIT“ ist beim Abgabegrund „11“, „12“ und „31“ der Anlage 2 der GG (DSLW) die Grundstellung (00000000) unzulässig.
EEL	DBLT	030	unzulässiges Bis-Datum der Beschäftigung	Zulässig ist Grundstellung (00000000) oder ein logisch richtiges Datum
EEL	DBLT	031	BV-BIS ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 22	Im Feld „BV-BIS“ ist beim Abgabegrund „22“ der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	035	BV-ALS Grundstellung unzulässig bei Abgabegrund 12 und 31	Im Feld „BV-ALS“ ist beim Abgabegrund „12“ und „31“ der Anlage 2 der GG (DSLW) ist Grundstellung (00000000) unzulässig.
EEL	DBLT	036	BV-ALS ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 22	Im Feld „BV-ALS“ ist beim Abgabegrund „22“ der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	040	unzulässiger Inhalt Ausbildungsverhältnis	Handelt es sich um ein Ausbildungsverhältnis: Zulässig ist „N“ oder „J“.
EEL	DBLT	050	unzulässiger Abgabegrund Vorerkrankungen	Besteht aufgrund von Vorerkrankungen für weniger als 6 Wochen EFZ: Zulässig ist „N“, „J“ oder Grundstellung.
EEL	DBLT	052	VORER ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 22 oder 31	Im Feld „VORER“ ist bei „ABGABEGRUND“ „22“ oder „31“ der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DBLT	054	VORER Grundstellung unzulässig bei Abgabegrund 11 und 12	Im Feld „VORER“ ist beim Abgabegrund „11“ oder „12“ der Anlage 2 der GG (DSLW) die Grundstellung (0) unzulässig.
EEL	DBLT	190	VWL ungleich numerischer Wert oder Grundstellung	Im Feld „VWL“ ist nur ein numerischer Wert oder die Grundstellung (000000) zulässig.
EEL	DBLT	200	BRUTTO-SB ungleich numerischer Wert oder Grundstellung	Im Feld „BRUTTO-SB“ ist nur ein numerischer Wert oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	210	NETTO-SB ungleich numerischer Wert oder Grundstellung	Im Feld „NETTO-SB“ ist nur ein numerischer Wert oder die Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	211	Angabe weitergezahlter Sachbezüge/Teil-EG (Netto) nicht zulässig	Während LT weitergezahlte Sachbezüge und Teilarbeitsentgelte (monatlicher Gesamtbetrag netto) : Wenn im Feld „BRUTTO-SB“ Grundstellung enthalten ist, ist hier nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBLT	212	Betrag Sachbezüge/Teil-EG: Netto höher als Brutto ist unzulässig	Während LT weitergezahlte Sachbezüge und Teilarbeitsentgelte (monatlicher Gesamtbetrag netto) : Ein numerischer Wert (nicht Grundstellung) darf nicht größer sein als der Wert im Feld „BRUTTO-SB“.
EEL	DBLT	220	unzulässige Angabe bei Verzicht auf Beitragsfreiheit	Verzicht auf Beitragsfreiheit bei geringfügiger Beschäftigung : Zulässig ist nur der Wert „N“, „J“ oder Grundstellung (Leerzeichen).
EEL	DBLT	221	MM-VERZICHT-BEITRAGSFREI falscher Feldinhalt	Im Feld „MM-VERZICHT-BEITRAGSFREI“ ist bei „ABGABEGRUND“, „22“ oder „31“ der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DBLT	222	MM-VERZICHT-BEITRAGSFREI falscher Feldinhalt	Im Feld „MM-VERZICHT-BEITRAGSFREI“ ist bei „ABGABEGRUND“, „11“ oder „12“ der Anlage 2 der GG (DSLW) Grundstellung (Leerzeichen) unzulässig.
EEL	DBLT	230	unzulässige Angabe bei Arbeitsentgelt im Übergangsbereich	Arbeitsentgelt im Übergangsbereich: Zulässig ist nur der Wert „N“, „J“ oder Grundstellung (Leerzeichen).
EEL	DBLT	231	AE-UEBERGANGSBEREICH ungl. Grundstellung bei Abgabegr. 22 o. 31	Im Feld „AE-UEBERGANGSBEREICH“ ist bei „ABGABEGRUND“ „22“ oder „31“ der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.
EEL	DBLT	232	AE-UEBERGANGSBEREICH Grundst. unzulässig b. Abgabegr. 11 o. 12	Im Feld „AE-UEBERGANGSBEREICH“ ist beim Abgabegrund „11“ oder „12“ der Anlage 2 der GG (DSLW) die Grundstellung (Leerzeichen) unzulässig.
EEL	DBLT	250	unzulässige Angabe des Rechtskreises	Angabe des Rechtskreises der Betriebsstätte: Zulässig ist nur der Wert „W“, „O“ oder Grundstellung (Leerzeichen).
EEL	DBLT	251	RECHTSKREIS ungleich Grundstellung bei Abgabegrund 22	Im Feld „RECHTSKREIS“ ist bei „ABGABEGRUND“ „22“ der Anlage 2 der GG (DSLW) nur Grundstellung (Leerzeichen) zulässig.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBLT	252	RECHTSKREIS Grundstellung unzulässig b. Abgabegrund 11, 12 u. 31	Im Feld „RECHTSKREIS“ ist beim Abgabegrund „11“, „12“ und „31“ der Anlage 2 der GG (DSLW) die Grundstellung (Leerzeichen) unzulässig.
EEL	DBSF	010	Im Feld Kennung des „DBSF“ ist nur „DBSF“ zulässig	Im Feld Kennung des „DBSF“ ist nur „DBSF“ zulässig.
EEL	DBSF	020	Datum im Feld AU-BORD nicht logisch und nicht Grundstellung	Das Feld „AU-BORD“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBSF	030	Datum im Feld AU-INLAND nicht logisch und nicht Grundstellung	Das Feld „AU-INLAND“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBSF	040	Inhalt im Feld U-ANSPRUCH nicht numerisch	Das Feld „U-ANSPRUCH“ darf nur einen numerischen Wert oder Grundstellung (00) enthalten.
EEL	DBSF	050	Datum im Feld VERLAENG-VON nicht logisch und nicht Grundstellung	Das Feld „VERLAENG-VON“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBSF	060	Datum im Feld VERLAENG-BIS nicht logisch und nicht Grundstellung	Das Feld „VERLAENG-BIS“ darf nur ein logisch richtiges Datum oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBSF	090	Feldinhalt KZDHEU nicht numerisch	Das Feld „KZDHEU“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBSF	091	Im DBAL Feld "AEVERGLEICHNETTO" nur "N" zulässig	Ist in „KZDHEU“ ein Wert ungleich Grundstellung enthalten, ist Feld „WAEHREEL-BRUTTO“ (DBAE) nur Grundstellung (0000) zulässig.
EEL	DBSF	092	DBAE Feld "BRUTTO-1" ungleich Grundstellung	Ist in „KZDHEU“ ein Wert ungleich Grundstellung (0000) enthalten, ist im Feld „BRUTTO-1“ (DBAE) nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBSF	093	DBAE Feld "EZKV" ungleich Grundstellung	Ist in „KZDHEU“ ein Wert ungleich Grundstellung (0000) enthalten, ist im Feld „EZKV“ (DBAE) nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBSF	094	DBAE Feld "EZRV" ungleich Grundstellung	Ist in „KZDHEU“ ein Wert ungleich Grundstellung (0000) enthalten, ist im Feld „EZRV“ (DBAE) nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBSF	095	DBAE Feld "EZALV" ungleich Grundstellung	Ist in „KZDHEU“ ein Wert ungleich Grundstellung (0000) enthalten, ist im Feld „EZALV“ (DBAE) nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBSF	096	DBAE Feld "UMGEWAE" ungleich Grundstellung	Ist in „KZDHEU“ ein Wert ungleich Grundstellung (0000) enthalten, ist im Feld „UMGEWAE“ (DBAE) nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBSF	100	Feldinhalt DHEU nicht numerisch	Das Feld „DHEU“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBSF	101	DHEU ungleich Grundstellung	Wenn im Feld „KZDHEU“ Grundstellung (0000) enthalten ist, ist im Feld „DHEU“ ebenfalls nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBSF	102	DHEU Grundstellung unzulässig	Ist im Feld „KZDHEU“ ein Wert größer 0 enthalten, ist im Feld „DHEU“ Grundstellung (00000000) unzulässig.
EEL	DBSF	110	Feldinhalt HEU-NETTO nicht numerisch	Das Feld „HEU-NETTO“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBSF	111	HEU-NETTO ungleich Grundstellung	Wenn im Feld „KZDHEU“ Grundstellung (0000) enthalten ist, ist im Feld „HEU-NETTO“ ebenfalls nur Grundstellung (00000000) zulässig.
EEL	DBSF	112	HEU-NETTO Grundstellung unzulässig	Ist im Feld „KZDHEU“ ein Wert größer Grundstellung (0000) enthalten, ist im Feld „HEU-NETTO“ Grundstellung (00000000) unzulässig.
EEL	DBTK	010	Im Feld Kennung des „DBTK“ ist nur „DBTK“ zulässig.	Im Feld Kennung des „DBTK“ ist nur „DBTK“ zulässig.
EEL	DBTK	020	BRUTTO-SOLL kein numerischer Wert > 0	Das Feld „BRUTTO-SOLL“ darf nur ein einen numerischen Wert größer 0 enthalten.
EEL	DBTK	030	NETTO-SOLL nicht größer Grundstellung oder nicht numerisch	Das Feld „NETTO-SOLL“ darf nur ein einen numerischen Wert größer 0 enthalten.
EEL	DBTK	031	Das NETTO-SOLL darf nicht größer sein als das Brutto-Soll.	Das „NETTO-SOLL“ darf nicht größer sein als das BRUTTO-SOLL.

Kennung	Datenfeld-gruppe	Fehlercode	Kurztext	Langtext
EEL	DBTK	040	„TRANSFER-KUG“ nicht größer Grundstellung oder nicht numerisch	Das Feld „TRANSFER-KUG“ darf nur ein einen numerischen Wert größer 0 enthalten.
EEL	DBTK	050	Das Feld „BRUTTO-IST“ darf nur numerische Werte enthalten	Das Feld „BRUTTO-IST“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBTK	060	Das Feld „NETTO-IST“ darf nur numerische Werte enthalten	Das Feld „NETTO-IST“ darf nur numerische Werte oder Grundstellung (00000000) enthalten.
EEL	DBTK	061	Der Wert „NETTO-IST“ darf nicht größer sein als „BRUTTO-IST“	Der Wert „NETTO-IST“ darf nicht größer sein als der Wert „BRUTTO-IST“
EEL	DBTK	070	AUFSTOCKUNGSBETRAG ungleich Grundstellung o. numerischer Wert	Im Feld „AUFSTOCKUNGSBETRAG“ ist nur die Grundstellung (00000000) oder ein numerischer Wert zulässig.
EEL	DBAP	010	KENNUNG ungleich DBAP	Im Feld „KENNUNG“ des „DBAP“ ist nur „DBAP“ zulässig.
EEL	DBAP	020	ANREDE-ANSPRECHPARTNER ungleich M, W oder S	Im Feld „ANREDE-ANSPRECHPARTNER“ sind nur die Werte „M“, „W“ oder „S“ zulässig.
EEL	DBAP	030	NAME-ANSPRECHPARTNER Feldinhalt ist leer	Das Feld „NAME-ANSPRECHPARTNER“ darf nicht leer sein.
EEL	DBAP	040	TELEFON-ANSPRECHPARTNER Feldinhalt ist leer	Das Feld „TELEFON-ANSPRECHPARTNER“ darf nicht leer sein.
EEL	DBAP	050	EMAIL-ANSPRECHPARTNER falscher Inhalt	Im Feld „EMAIL-ANSPRECHPARTNER“ ist nur die Grundstellung oder eine E-Mail-Adresse zulässig.
EEL	DBAP	052	EMAIL-ANSPRECHPARTNER enthält unzulässige Zeichen	Das Feld „EMAIL-ANSPRECHPARTNER“ darf nur die festgelegten Zeichen enthalten.
EEL	DBAP	054	EMAIL-ANSPRECHPARTNER enthält unzulässige Zeichen	Das Feld „EMAIL-ANSPRECHPARTNER“ muss das Zeichen @ oder § enthalten, allerdings nur einmal und nicht am Anfang oder am Ende.
EEL	DBAP	060	NAME1 Feldinhalt ist leer	Das Feld „NAME1“ darf nicht leer sein.
EEL	DBAP	070	PLZ Feldinhalt ist leer	Das Feld „PLZ“ darf nicht leer sein.
EEL	DBAP	080	ORT Feldinhalt ist leer	Das Feld „ORT“ darf nicht leer sein.
EEL	DBID	010	KENNUNG ungleich DBID	Im Feld „KENNUNG“ des „DBID“ ist nur „DBID“ zulässig.
EEL	NCSZ	v01	KENNUNG ungleich „NCSZ“	Im Feld „Kennung“ des Nachlaufsatzes ist nur „NCSZ“ zulässig.
EEL	NCSZ	v99	Länge NCSZ nicht korrekt	Für den Nachlaufsatz ist nur eine Länge von 63 Zeichen zulässig.
EEL	NCSZ	v10	VERFAHRENS-MERKMAL ungleich VERFAHRENS-MERKMAL VOSZ	Das Feld „Verfahrensmerkmal“ muss identisch mit dem Feld „Verfahrensmerkmal“ des Vorlaufsatzes sein.
EEL	NCSZ	v20	Inhalt muss identisch dem Feld „ABSENDERNUMMER“ im VOSZ sein	Das Feld „ABSENDERNUMMER“ muss identisch mit dem Feld „ABSENDERNUMMER“ des Vorlaufsatzes sein.
EEL	NCSZ	v30	Inhalt muss identisch dem Feld „EMPFAENGERNUMMER“ im VOSZ sein	Das Feld „EMPFAENGERNUMMER“ muss identisch mit dem Feld „EMPFAENGERNUMMER“ des Vorlaufsatzes sein.
EEL	NCSZ	v40	Inhalt muss identisch dem Feld „DATUM-ERSTELLUNG“ im VOSZ sein	Das Feld „Datum-Erstellung“ muss identisch mit dem Feld „Datum-Erstellung“ des Vorlaufsatzes sein.
EEL	NCSZ	v50	Inhalt muss identisch mit „Laufende-Datei-Nummer“ im VOSZ sein	Das Feld „Laufende-Datei-Nummer“ muss identisch mit dem Feld „Laufende-Datei-Nummer“ des Vorlaufsatzes sein.
EEL	NCSZ	v60	nur Zahl der gezählten Datensätze ohne VOSZ und NCSZ zulässig	Die Angabe im Feld „Anzahl Datensätze“ ist fehlerhaft, zulässig ist die Zahl der gezählten Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsatz.
EEL	NCSZ	v70	Im Feld „Versions-Nummer“ ist nur der Wert „01“ zulässig	Im Feld „Versions-Nummer“ ist nur der Wert „01“ zulässig.
EEL	NCSZ	H10	Datei wurde fehlerfrei verarbeitet	Die Datei konnte ohne Fehler (Plausibilitätsprüfung) verarbeitet werden.

