

# Anlage 4

## zur Verfahrensbeschreibung zum elektronischen Lohnnachweis an die Unfallversicherung

### Datensatz Stammdaten

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
<b>Daten zur Steuerung</b>					
001-004	4	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung des Datensatzes Stammdaten <b>DSSD</b>
005-009	5	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist <b>UVSDD – UV Stammdatendienst</b>
010-024	15	an	M	ABSENDERNUMMER <i>ABSN</i>	Betriebsnummer des Erstellers des Datensatzes (DGUV) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>
025-039	15	an	M	EMPFAENGERNUMMER <i>EPNR</i>	Absendernummer des Empfängers des Datensatzes (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>  In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>Annnnnnn</b>
040-041	2	n	M	VERSIONS-NR-SD <i>VERNRS</i>	Versionsnummer des Datensatzes Stammdaten <b>02</b>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
042-043	2	an	M	RESERVE RESERVE	Reservefeld
044-045	2	an	M	RESERVE RESERVE	Reservefeld
046-065	20	n	M	DATUM-ERSTELLUNG ED	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes <b>jhjmmmtt</b> (Datum) <b>hhmmss</b> (Uhrzeit) <b>msmsms</b> (Mikrosekunde) (Wert > 0 in den letzten 6 Stellen optional)
066-165	100	an	M	RESERVE RESERVE	Reservefeld
<b>Sonstige Kennzeichen</b>					
166-197	32	an	M	DATENSATZ-ID DS-ID	Datensatz-ID des übermittelten Datensatzes
198-229	32	an	M	VORGANGS-ID VO-ID	Vorgangs-ID aus der Abfrage der Stammdaten der meldenden Stelle
230-264	35	an	M	RESERVE RESERVE	Reservefeld
<b>Daten zur Beitragsgrundlage und Identifikation</b>					
265-265	1	an	M	ENDE-ZUSTAENDIGKEIT END-ZUST	Ende der Zuständigkeit für das Unternehmen unter dieser Unternehmensnummer bei dieser BBNRUV  <b>N = bestehende Meldepflicht</b> <b>J = beendete Meldepflicht</b>
266-268	3	an	M	RESERVE RESERVE	Reservefeld
269-283	15	n	M	UNTERNEHMENSNUMMER UNRS	Unternehmensnummer des Unternehmens beim zuständigen UV-Träger <b>Nnnnnnnnnnnnnnnnn</b>
284-291	8	n	M	UNRS-GUELTIGVON UNRSVON	Gültigkeit der Unternehmensnummer <b>Jhjmmmtt</b>
292-299	8	n	M	UNRS-GUELTIGBIS UNRSBIS	Gültigkeit der Unternehmensnummer <b>Jhjmmmtt</b>
300-329	30	an	M	RESERVE RESERVE	Reservefeld

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
330-344	15	an	M	BBNR-LB <i>BBNRLB</i>	Betriebsnummer des lohnverantwortenden Beschäftigungsbetriebes (siehe 1.3.1), der für einen oder mehrere Beschäftigungsbetriebe den elektronischen (Teil-) Lohnnachweis verantwortet (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>
345-359	15	an	M	BBNR-ABRECHNUNGS-STELLE <i>BBNRAS</i>	Betriebsnummer der die Abrechnung durchführenden Stelle (z.B. Steuerberater - 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>
360-362	3	n	M	LAUFENDE-NUMMER <i>LFDNR</i>	Zusätzlicher Zähler für mehrfach vorkommende meldende / abrechnende Stellen <b>nnn</b>
363-377	15	an	M	BBNR-UV <i>BBNRUV</i>	Betriebsnummer des zuständigen UV-Trägers (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>
378-397	20	an	m	MITGLIEDSNUMMER <i>MNR</i>	Sofern die Stammdatenabfrage mit der Mitgliedsnummer des Unternehmens beim zuständigen UV-Träger erfolgte, ist die Mitgliedsnummer zu übertragen.
398-405	8	n	M	MNR-GUELTIGVON <i>MNRGVON</i>	Gültigkeit der Mitgliedsnummer <b>jhjmmmtt</b>
406-413	8	n	M	MNR-GUELTIGBIS <i>MNRGBIS</i>	Gültigkeit der Mitgliedsnummer <b>jhjmmmtt</b>
414-417	4	n	M	MELDEJAHR <i>JAHR</i>	Jahr, für welches der (Teil-) Lohnnachweis angekündigt wird.
418-447	30	an	m	UV-NAME1 <i>UVNAME1</i>	1. Namenszeile des Unternehmens für Ausfüllhilfen
448-477	30	an	m	UV-NAME2 <i>UVNAME2</i>	2. Namenszeile des Unternehmens für Ausfüllhilfen
478-507	30	an	m	UV-NAME3 <i>UVNAME3</i>	3. Namenszeile des Unternehmens für Ausfüllhilfen
508-537	30	an	m	UV-NAME4 <i>UVNAME4</i>	4. Namenszeile des Unternehmens für Ausfüllhilfen
538-567	30	an	m	UV-ORT <i>UVORT</i>	Ort des Unternehmens für Ausfüllhilfen

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung
568-568	1	n	M	BEITRAGSMASSTAB <i>BEITRAG</i>	<p>Aufzählungstyp mit folgenden möglichen Werten:</p> <p><b>1</b> - Entgelt (der angezeigte Lohnnachweis wird auf Basis von Entgelten erwartet)</p> <p><b>2</b> - Arbeitsstunden (der angezeigte Lohnnachweis wird auf Basis von Arbeitsstunden als Beitragsgrundlage erwartet)</p> <p><b>3</b> - Versicherte (der angezeigte Lohnnachweis wird auf Basis der Versichertenanzahl als Beitragsgrundlage erwartet)</p> <p><b>4</b> - Einwohnerzahlen (es wird kein Lohnnachweis erwartet)</p> <p><b>5</b> - Privathaushalte (es wird kein Lohnnachweis erwartet)</p> <p><b>6</b> - Sonstige Unternehmen ohne Melde-pflicht (es wird kein Lohnnachweis erwartet)</p>
569-570	2	n	M	ANZAHL-GTST <i>ANZGTST</i>	Anzahl der angehängten Gefahrtarifstellen (0-99) <b>nn</b>
<b>Wiederholung der Daten pro Anzahl-GTST</b>					
001-015	15	an	M	BBNR-GTS-nn <i>BBNRGTnn</i>	Betriebsnummer des UV-Trägers, dessen Gefahrtarif angewendet wird <b>nnnnnnnn</b>
016-023	8	an	M	GT-Stelle-nn <i>GTSTnn</i>	Nummer der Gefahrtarifstelle
024-073	50	an	M	GTST-NAME-nn <i>GTSTNAMEnn</i>	Name der Gefahrtarifstelle
074-081	8	n	M	GTST-GUELTIGVON-nn <i>GTSTVONnn</i>	Gültigkeit der Gefahrtarifstelle <b>jhjmmtt</b>
082-089	8	n	M	GTST-GUELTIGBIS-nn <i>GTSTBISnn</i>	Gültigkeit der Gefahrtarifstelle <b>jhjmmtt</b>